d16 group



Decimort 1.2.0

Guide Utilisateur

Version Française du Manuel Utilisateur réalisée par Laurent De Fru aka Laurent Bergman

(Basée sur la version anglaise du guide utilisateur créée par Sebastian Bachlinski/Gary Brennan)

http://www.d16.pl

Contenu

Spécifications et Compatibilité 3

Spécifications 3

Compatibilité 3

Chapitre 1 – Vue d'ensemble 4

1.1 – Interface 4

Chapitre 2 – Ecoulement du Signal 5

2.1 – Modules principaux 5

2.2 – Chemin d'écoulement de signal 8

Chapitre 3 – Gestion des Presets 9

3.1 – Parcours des presets 9

3.2 – Chargement et Sauvegarde des Presets 10

3.3 – Gestionnaire de Presets 11

3.4 – Sauvegarde des Presets 13

Chapitre 4 – Configuration 14

4.1 – Contrôle Midi 14

4.2 – Ressources par défaut 17

Spécifications et Compatibilité

Le Decimort est un bit-crusher stéréo de haute qualité (aliasing ultra bas).

Spécifications

- Algorithme de ré-échantillonnage ultra précis
- Filtre passe-bas anti-alias conjugué avec le ré-échantillonnage
- Filtres de type analogique avec réglages du Cutoff et de la résonance
- Deux chemins de traitement indépendants en mode stéréo
- Organisation des presets dans des groupes
- Fonction de Midi Learn
- Traitement interne en 64 bits
- Absence de distorsion harmonique à la sortie

Compatibilité

Ce plug-in est compatible avec n'importe quelle application hôte VST ou Audio-Unit.

Configurations minimum requises :

- Windows XP/2000/Vista, processeur 1,8 Ghz (multiprocesseur 2,1 Ghz ou plus recommandé), 512 M° Ram (1 G° recommandé).
- Mac osX 10.4.x ou supérieur, processeur Intel ou PowerPC 1,8 Ghz (Intel 2,1 Ghz ou plus recommandé), 512 M° Ram (1 G° recommandé).

Chapitre 1 – Vue d'ensemble

1.1 – Interface

L'interface du Decimort est découpée en 2 parties :

- La section de configuration et du gestionnaire de presets .



Figure 1.1 - Section de configuration et gestionnaire de presets.

- La section de contrôle de traitement du signal composée de l'ensemble des paramètres.




Figure 1.2 - La section de contrôle de traitement du signal.

Chapitre 2 – Ecoulement du Signal

Ce chapitre décrit l'écoulement du signal à l'intérieur du Decimort, présente les éléments principaux de cette unité d'effets ainsi que ses paramètres de contrôle.

2.1 – Modules principaux

L'intérieur du Decimort se compose des éléments principaux qui correspondent aux sections reprises sur l'interface graphique.

Module de Decimator double

Il est capable de traiter deux canaux (gauche et droit) séparément en mode stéréo ou uniquement un canal (gauche) en mode mono.



Figure 2.1 – Module de Decimator double.

Le Decimator est contrôlé par deux paramètres :

- Bits – Ce paramètre downgrade le nombre de bits du signal d'entrée. Vous pouvez choisir la valeur de ce paramètre dans une plage de 1 à 16 et la valeur additionnelle "Off" qui ne downgrade pas le signal d'entrée en matière d'amplitude.
- Frequency – Ce paramètre contrôle la nouvelle fréquence d'échantillonnage qui est dégradée en matière de temps.

Il y a encore un contrôle sur l'interface graphique qui s'appelle "AA LPF"pour Anti Alias Low Pass Filter (filtre passe-bas anti-alias). En activant ce bouton, on synchronise le filtre passe-bas avec la fréquence pour protéger le signal du "reflet de ré-échantillonnage".

Module de filtre double.

Après (ou avant) le crushing, on peut également filtrer un peu le signal à l'aide d'un filtre de type analogique à résonance ajustable (Passe/Rejet). Il y a deux unités de filtres - une pour chaque canal (gauche et droit) connectée en série avec le bit-crusher.




Figure 2.2 – Module de filtre double.

Chaque section de filtre simple est contrôlée par les paramètres suivants :

- Filter Type - permet de choisir parmi les quatre types de filtres suivants : LP (passe-bas), BP (passe-bande), HP (passe-haut), BR (rejet de bande). En position "Off" le filtre est inactif.
- Cutoff - Ce paramètre contrôle la coupure de fréquence pour les filtres LP (passe-bas) et HP (passe-haut) et le centre de la bande pour les filtres BR (rejet de bande) et BP (passe-bande).
- Reso/B.Width – Ce paramètre contrôle la résonance pour les filtres LP (passe-bas) et HP (passe-haut) et la largeur de la bande pour les filtres BR (rejet de bande) et BP (passe-bande).
- Order – Ce switch à deux valeur : Quand le switch est réglé sur "Pre", le signal est filtré avant d'entrer dans le décimator. Quand il est réglé sur "Post", le signal passe d'abord dans le décimator et est ensuite filtré.

Module de sortie générale

Cette partie contrôle l'acheminement des signaux en fin de parcours.

- Fx – Ce paramètre contrôle la balance entre le signal direct et le signal traité qui est envoyé à la sortie du plug-in.
- Output Volume - Ce paramètre contrôle le volume du signal de sortie général.
- Link Params – Ce paramètre ne fonctionne qu'en mode stéréo.

Régler ce paramètre en position "On" rend l'ensemble des composants contrôlables en utilisant uniquement les boutons du canal gauche. Cela signifie que les réglages des paramètres du décimator et du filtre du canal gauche seront assignés à leurs équivalents pour le canal droit. Le canal gauche et le canal droit seront traités de façon indépendante avec les mêmes valeurs de paramètres.

Régler ce paramètre en position "Off"permet de régler les paramètres des canaux gauche et droit de façon totalement indépendante.

Cela permet d'obtenir un effet stéréo très intéressant.




Figure 2.3 – Module de sortie générale.

2.2 – Chemin d'écoulement de signal

Les figures ci-dessous montrent comment s'écoule le signal à l'intérieur du Decimort.

Ecoulement du signal dans le decimator et le filtre en mode mono

Quand le Decimort est inséré dans une piste mono, il fonctionne en mode mono. Pour contrôler les paramètres du chemin de signal dans ce mode, on utilise uniquement les contrôleurs du canal gauche dans l'interface utilisateur.




Figure 2.4 - Ecoulement du Signal mono dans le decimator et le filtre uniquement.

Ecoulement du signal dans le decimator et le filtre en mode stéréo




Figure 2.5 - Ecoulement du Signal stéréo dans le decimator et le filtre uniquement.

Chapitre 3 – Gestion des Presets

3.1 – Parcours des presets

Les presets sont organisés par groupes. Cette gestion de presets est réalisée au format natif pour être parfaitement compatible avec l'application hôte. Dans l'application hôte, le menu presets est un menu déroulant qui possède 128 emplacements de mémoire. En passant par le menu browser, on peut classer les presets particuliers dans des groupes (définis par l'utilisateur).



Figure 3.1 - Section de configuration et gestionnaire de presets.

Les contrôles du gestionnaire de presets de l'interface utilisateur sont les suivants :

- Preset Name - Cette fenêtre affiche le nom du preset actuellement sélectionné. Elle permet également d'éditer le nom du preset.
- Prev/Next - Ces boutons sont utilisés pour faire défiler les presets (de la banque entière). Le bouton "Prev" charge le preset précédent et le bouton "Next" charge le preset suivant. Lorsque le dernier preset d'un groupe est atteint, le premier preset du groupe suivant sera chargé quand le bouton "Next" sera à nouveau appuyé. L'action semblable s'appliquera quand le bouton "Prev" sera appuyé et que le début du groupe est atteint.
- Prev + Control - Appuyer sur le bouton "Prev" avec la touche "Ctrl" du clavier permet de copier les réglages du preset actuel dans le presse-papier ("Prev" + touche "pomme" sous Mac osX).
- Next + Control - Appuyer sur le bouton "Next" avec la touche "Ctrl" du clavier permet de coller les réglages d'un preset à la destination actuellement choisie avec le postfix _Copy ajouté au nom ("Next" + touche "pomme" sous Mac osX).
- Browse - Permet de sélectionner un preset en utilisant le menu contextuel.




Figure 3.2 - Navigateur de presets via menu contextuel.

Il est utile de rappeler que le changement opéré sur n'importe quel preset n'est pas permanent. Après avoir enlevé et ré-inséré le plug-in, les presets d'usine sont rappelés. Cependant, lorsque vous sauvegardez un projet dans lequel le Decimort a été utilisé, les modifications apportées dans celui-ci sont sauvegardées en même temps que votre projet. Lorsque vous chargerez à nouveau ce projet, vous retrouverez les mêmes réglages que ceux que vous aviez faits lors de sa sauvegarde.

3.2 – Chargement et Sauvegarde des Presets

Quelques options supplémentaires ajoutent certaines fonctionnalités pour la gestion des presets. Ils sont placés dans le menu contextuel accessible via le bouton "Browse".



Figure 3.3 - Section de configuration et de gestion des presets.

Quand vous cliquez sur ce bouton, le menu contextuel apparaît :




Figure 3.4 - gestionnaire de presets - Via le bouton "Browse".

Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les quatre premiers éléments :

- Load Preset - Chargement d'un preset pour remplacer le preset actuel à partir d'un fichier ".dcprs" (format de preset du Decimort).
- Save Preset - Sauvegarde du preset en cours comme fichier ".dcprs" (format de preset du Decimort).
- Load Bank - Chargement d'une banque de presets à partir d'un fichier ".dcprsb" (format de banque de presets du Decimort).
- Save Bank - Sauvegarde de la banque de presets comme fichier ".dcprsb" (format de banque de presets du Decimort).

Important **:** Veuillez noter qu'avant de sauvegarder un simple preset, vous devez d'abord l'enregistrer en utilisant le bouton "Browse" et la touche "ctrl" de votre clavier ("Browse" + touche "pomme" sous Mac osX) si l'option de sauvegarde "On Demand" est activée (réglage par défaut).

Note **:** Les fichiers internes du Decimort sont écrits au format XML et peuvent être édités dans un éditeur de texte.

3.3 – Gestionnaire de Presets

Comme il l'a été mentionné précédemment, les presets du Decimort sont organisés dans des groupes. Les presets peuvent être choisis dans le menu contextuel (via le bouton "Browse"). Ils peuvent également être choisis dans l'application hôte (l'apparence du menu peut différer d'une application à l'autre). Le gestionnaire de presets est un outil qui facilite la gestion de la structure des presets. Pour l'ouvrir cliquez juste sur le bouton "Browse" :



Figure 3.5 - Section de configuration et de gestion de presets.

Depuis le menu contextuel choisissez "Preset Manager" :




Figure 3.6 – Eléments du Gestionnaire de presets.

Le gestionnaire de presets apparaît :



Figure 3.7 - Fenêtre du gestionnaire de presets

Cela affiche la structure des presets avec comme racine le nom de la banque. Un preset représente le niveau le plus profond de la racine.

Chaque élément peut être renommé par un double-clic avec la souris sur cet élément.

La structure de presets apparaît comme une liste de presets standard dans l'application hôte pour une complète compatibilité. Par conséquent, peu importe comment la structure est représentée (avec des sous-dossiers à onglets ou non), le maximum d'emplacements de sauvegardes disponibles est de 128. Le nombre de presets dans cette structure ne peut pas être changé. On ne peut changer que l'emplacement d'un preset d'un groupe vers un autre ou changer l'ordre des groupes dans la banque (par simple glisser-déposer).

Il y a deux boutons en bas de la fenêtre du gestionnaire de presets :

- Add Group - Pour ajouter un nouveau groupe vide dans la banque.
- Remove Group - Pour de supprimer un groupe de la banque - Uniquement si ce groupe est vide. Cela signifie que tous les presets auront été ré-attribués aux groupes existants.

Pour quitter le gestionnaire de presets, cliquez sur la croix située en haut à droite de la fenêtre.

3.4 – Sauvegarde des Presets

En utilisant les boutons "Prev/Next" dans le gestionnaire de presets, on peut naviguer dans la banque de presets. N'importe quel changement peut être sauvegardé automatiquement ou à la demande :




Figure 3.8 - Option de sauvegarde des presets.

- Automatic - Lorsque n'importe quel paramètre du preset actuel est modifié, Ce preset est automatiquement sauvegardé.
- On Demand - Si un paramètre du preset actuel est modifié, le changement n'est pas sauvegardé dans ce preset tant que le bouton store n'a pas été appuyé - "Browse + touche "ctrl" de votre clavier ("Browse" + touche pomme sous Mac osX). Si vous changez de preset avant d'avoir fait la sauvegarde de celui que vous aviez édité, vous perdez ces réglages. C'est le petit inconvénient de cette option.

Ce preset est sauvegardé dans le dossier de configuration et sera disponible lors du chargement de chaque nouvelle instance du plug-in. La sauvegarde du fichier de configuration est exécutée après la fermeture de l'instance du plug-in.

Chapitre 4 – Configuration

4.1 – Contrôle Midi

Le Decimort est capable d'assigner ses commandes (dans l'interface graphique) à n'importe quel Midi Control Change (MidiCC), cela permet de contrôler le plug-in en utilisant un software ou hardware externe.

A Noter : Cette caractéristique fonctionne uniquement dans la version VST du Decimort, la version Audio-Unit ne possède pas les entrées nécessaires pour recevoir les messages midi.

Pour assigner le Decimort à un contrôleur midi :

- 1) Depuis le menu contextuel du bouton "Options" sélectionner "Midi Learn Mode"



Figure 4.1 - Menu Options.

- 2) Dans la fenêtre d'édition du nom de preset, le message "Waiting..." apparaît. Dans ce mode le plug-in attend n'importe quel mouvement de ses contrôleurs dans l'interface graphique et de n'importe quelle commande du contrôleur midi externe connecté à l'application hôte (avec un canal midi actif dirigé vers le Decimort). La fenêtre d'édition du nom de preset affichera le nom du contrôleur actuellement modifié.
- 3) Quand le contrôle est réglé, allez au menu contextuel d'options et décochez l'option "Midi Learn Mode". Le dernier contrôle modifié sur l'interface graphique sera assigné au dernier contrôle déplacé sur le contrôleur midi.



Figure 4.2 - Section de configuration et de gestion de presets.

Déconnecter le Midi

Pour déconnecter le contrôleur midi de l'interface graphique du Decimort :

- 1) Depuis le menu contextuel du bouton "Options" sélectionner "Midi Learn Mode".



Figure 4.3 - Menu Options

- 2) Dans la fenêtre d'édition du nom de preset, le message "Waiting..." apparaît. Dans ce mode le plug-in attend n'importe quel mouvement de ses contrôleurs dans l'interface graphique et de n'importe quelle commande du contrôleur midi externe connecté à l'application hôte (avec un canal midi actif dirigé vers le Decimort). La fenêtre d'édition du nom de preset affichera le nom du contrôleur actuellement modifié.
- 3) L'élément "Unlink Connection" du menu options est maintenant actif. Cliquez dessus pour déconnecter le contrôle midi de l'interface graphique.
- 4) Décocher l'option "Midi Learn Mode".

*Vous ne pouvez supprimer les connexions midi qu'une à une, en répétant les opérations 2 et 3.

Chargement et sauvegarde du Midi control Map

Pour sauvegarder les réglages du Midi Control Map (le mapping des contrôleurs de l'interface graphique avec les contrôleurs midi "MidiCC"), vous pouvez utiliser le menu contextuel qui est accessible via le bouton "Options" :



Figure 4.4 - Menu Options.

- Load Midi CC Map – Chargement du Midi control Map depuis un fichier ".dcccmap" (fichier au format Decimort Control Map).
- Save Midi CC Map – Sauvegarde du Midi control Map fichier ".dcccmap" (fichier au format Decimort Control Map).

Note : Les fichiers Midi control Map du Decimort sont écrits au format XML standard et peuvent être édités dans n'importe quel éditeur de texte.

4.2 – Ressources par défaut

Ceci inclut la banque de presets par défaut et le Midi Control Map vide fournis avec le Decimort. Ils sont chargés lors de l'ouverture de chaque nouvelle instance du plug-in. Ces réglages par défaut peuvent être changés par une banque de presets utilisateur par défaut ou un Midi Control Map utilisateur par défaut.




Figure 4.5 - Ressources par défaut.

Les types de ressources suivantes peuvent être remplacées par l'utilisateur. Elles seront chargées à l'ouverture de chaque nouvelle instance du plug-in :

- Presets - Banque de presets par défaut ".dcprsb" (format de banque de presets du Decimort).
- Midi CC Map - Midi CC Map par défaut ".dcccmap" (fichier au format Decimort Control Map).

Presets par défaut

Pour définir la banque de presets par défaut, sélectionnez le fichier à charger depuis le sous-menu presets du menu "Options" :



Figure 4.6 - Presets par défaut.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Use Factory Presets - C'est la banque par défaut définie lors de l'installation du Decimort. Si vous choisissez cette option, la banque de presets par défaut sera la banque de presets d'usine fournie avec le plug-in.
- Use Clear Presets - Si vous avez choisi cette option depuis le menu, la banque de presets par défaut sera constituée de presets dont toutes les valeurs se trouveront à zéro.
- Choose File - En utilisant cette option, il vous est possible de définir votre propre banque de presets en tant que modèle par défaut. L'option "Choose File" ouvre une fenêtre de dialogue pour définir le chemin d'accès de la banque qui aura été préalablement sauvegardée. Lorsque vous le confirmez, le chemin d'accès est sauvegardé dans le dossier de configuration du Decimort. Cette banque de presets devient alors la banque par défaut.




Figure 4.7 - Presets utilisateur par défaut.

Quand la banque utilisateur est définie comme étant le modèle par défaut, le menu l'indique et au-dessous se trouve le nom de cette banque de presets utilisateur.

Midi Map par défaut

L'option utilisée par défaut est "default Midi CC Map".

Seules ces deux options sont disponibles dans ce sous-menu :

- No Mapping - C'est la configuration par défaut. Lors du chargement du plug-in, aucun Midi CC Map n'est assigné.



Figure 4.8 - Midi CC Map par défaut.

- Choose File - En utilisant cette option, il vous est possible de définir votre propre Midi CC Map en tant que modèle par défaut. L'option "Choose File" ouvre une fenêtre de dialogue pour définir le chemin d'accès du fichier qui aura été préalablement sauvegardé. Lorsque vous le confirmez, le chemin d'accès est sauvegardé dans le dossier de configuration du Decimort. Ce Midi CC Map devient alors le Midi CC Map par défaut.




Figure 4.9 - Midi CC Map Utilisateur.

Quand le Midi Midi CC Map utilisateur est défini comme étant le modèle par défaut, le menu l'indique et au-dessous se trouve le nom de ce Midi CC Map utilisateur.