

Documentation
Guitar Pro 4

Copyright © 2004 Arobas Music - Tous droits réservés
Documentation pour la v4.1 - Révision du 26/04/2004
http://www.guitar-pro.com

Table des matières

Partie I Généralités 4

1 Introduction ... 4
2 Installation ... 5
3 Nouveautés ... 7
4 Support technique ... 8
5 Pré-requis ... 9
6 L'écran principal ... 11

Partie II Utiliser Guitar Pro 13

1 Ecrire une partition ... 13
- Créer une nouvelle partition ... 13
- Ajouter des pistes ... 15
- Gérer les mesures ... 17
- Saisir les notes ... 19
- Ajouter des symboles ... 23
- Insérer des événements ... 28
- Ajouter des paroles ... 29
- Ajouter des marqueurs ... 31
- Utiliser le Couper/Copier/Coller ... 32
- Utiliser les assistants ... 35
- Les percussions ... 37

2 Travailler avec une partition ... 39
- Trouver des partitions ... 39
- Se déplacer dans la partition ... 41
- Configurer l'affichage ... 42
- Configurer le son ... 44
- Jouer la partition ... 46

3 Imprimer une partition ... 49
- Configurer l'impression ... 49
- L'aperçu avant impression ... 50
- Lancer l'impression ... 51

4 Importer une partition ... 52
- Importation MIDI ... 52
- Importation ASCII ... 54
- Importer d'autres formats ... 56

5 Exporter une partition ... 57
- Exportation MIDI ... 57
- Exportation ASCII ... 58
- Exportation WAVE (audio) ... 59
- Exportation BMP (image) ... 61
- Exportation Guitar Pro 3 ... 62

Partie III Les outils du guitariste 64

1 Les diagrammes d'accords ... 64
2 Les gammes ... 67

3 Le manche de guitare ... 69
4 Le piano ... 71
5 L'accordeur ... 72
6 Le métronome ... 73

Partie IV Références 75

1 Les menus ... 75
Le menu Fichier ... 75
Le menu Mesure ... 77
Le menu Piste ... 79
Le menu Note ... 80
Le menu Effets ... 83
Le menu Marqueurs ... 85
Le menu Outils ... 86
Le menu Son ... 88
Le menu Affichage ... 90
Le menu Options ... 92
Le menu Aide ... 93
2 Les raccourcis clavier ... 94

Index 96



Généralités

I Généralités

I.1 Introduction

Bienvenue dans Guitar Pro !

Guitar Pro est un atelier complet pour le guitariste débutant comme confirmé qui souhaite progresser, composer ou tout simplement s'accompagner à la guitare. Guitar Pro est adapté aux instruments de 4 à 7 cordes (guitare, basse, banjo, mandoline, ...).

Voici ce que vous propose Guitar Pro :

- **Un éditeur de partitions** multipistes orienté tablature, simple et intuitif, incluant la plupart des symboles et spécificités liés aux instruments à cordes ;
- La possibilité de **visualiser et d'écouter la partition** dans les meilleures conditions, grâce notamment à un rendu fidèle des effets guitare ainsi qu'à un affichage optimisé pour l'écran ;
- **Des outils d'aide au quotidien** pour le guitariste tels que l'accordeur, le moteur d'accords, l'outil gammes, le manche de guitare, ... ;
- **Une ouverture sur le monde** grâce à ses fonctions d'import/export MIDI et ASCII vous permettant de profiter des dizaines de milliers de partitions disponibles sur Internet.

Quelques points importants pour comprendre le fonctionnement de Guitar Pro :

- **L'écran comme support**

  Dans Guitar Pro, la vue écran est totalement paramétrable et indépendante de la vue papier. Ce choix permet d'exploiter au mieux l'espace disponible à l'écran tout en sélectionnant précisement la ou les pistes sur lesquelles on souhaite travailler.

- **Des impressions homogènes**

  Guitar Pro imprime les partitions selon des styles paramétrables par l'utilisateur. Les partitions imprimées sont donc homogènes dans leur style quelle que soit la provenance des fichiers. De plus, cela permet de changer profondément l'aspect d'une impression en quelques clics seulement.

- **Une certaine rigueur musicale**

  Guitar Pro ajoute automatiquement les barres de mesure et assure la synchronisation entre les différentes pistes. La partition est ainsi cohérente en terme de règles musicales. Cette rigueur, parfois contraignante pour le débutant, est didactique et surtout nécessaire pour que l'écoute de la partition fonctionne correctement.

- **Des outils interactifs**

  Chaque outil de Guitar Pro est intimement lié aux propriétés de la piste active. Ainsi, qu'il s'agisse du moteur d'accords, de l'outil gammes ou de l'accordeur, tous les résultats présentés sont fonction de l'accordage choisi pour la piste courante. Cela décuple les possibilités de Guitar Pro tout en évitant un lourd paramétrage de chaque outil.

Documentation Guitar Pro 4.1 - Copyright © 2004 Arobas Music - Tous droits réservés

I.2 Installation

Avant d'installer Guitar Pro :

Si vous avez installé une version démo de Guitar Pro avant d'acheter la version complète, nous vous recommandons de désinstaller cette version démo avant d'installer la version complète via le menu **Démarrer** > **Programmes** > **Guitar Pro 4 Demo** > **Désinstaller Guitar Pro 4 Demo**.

Si vous avez acheté une version mise à jour de Guitar Pro (à partir de la version 3 par exemple), il n'est pas nécessaire d'installer Guitar Pro 3 pour installer Guitar Pro 4. De plus, Guitar Pro 4 permet d'ouvrir les fichiers créés dans Guitar Pro 3 et antérieurs, vous pouvez donc éventuellement désinstaller la version précédente.

La configuration minimum pour installer Guitar Pro 4 est :

- Pentium 500 MHz (ou équivalent)
- 64 Mo de RAM
- Carte son
- 20 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Installer Guitar Pro :

Insérez le CD-ROM de Guitar Pro dans votre lecteur.
Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur le poste de travail (sur le bureau de Windows®), double-cliquez sur le CDROM (nommé GP4FULL), puis double-cliquez sur le fichier **Start.exe** (ou **Start**).

Le programme d'installation vous proposera au choix :

- d'installer le logiciel Guitar Pro 4
- de visualiser la présentation vidéo de Guitar Pro
- d'ouvrir la documention imprimable au format PDF
- d'installer Adobe® Reader® nécessaire pour visualiser et imprimer la documentation PDF

L'installation du logiciel vous demandera d'accepter les termes de la licence d'utilisation et vous proposera de choisir le répertoire d'installation du logiciel.



L'installation de Guitar Pro crée un raccourci vers le logiciel sur le **bureau** ainsi que dans le menu **Démarrer** > **Programmes** > **Guitar Pro 4** de Windows®.

Démarrer Guitar Pro :

Pour démarrer Guitar Pro, double-cliquez sur l'icône de Guitar Pro sur le bureau de Windows®, ou bien utilisez le menu **Démarrer** > **Programmes** > **Guitar Pro 4** > **Guitar Pro 4**.

Au premier démarrage de Guitar Pro, vous devrez :

- Sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser dans le logiciel. Vous pourrez par la suite modifier ce choix dans le menu **Options** > **Langue**. La langue choisie détermine automatiquement la langue de l'aide. Vous pouvez cependant la modifier dans le menu **Options** > **Langue de l'aide**.

- Saisir votre licence d'utilisation. Cette licence est soit fournie avec le logiciel dans sa boîte, soit vous a été envoyée par e-mail conformément à votre demande. Attention : conservez bien votre licence personnelle, vous en aurez besoin à chaque installation de Guitar Pro.

- Régler les paramètres MIDI. Prenez le temps d'effectuer ce réglage correctement, sans quoi vous n'aurez pas de son dans le logiciel. Vous pourrez par la suite modifier ces réglages dans le menu **Options** > **Configuration MIDI**.

- Enfin, le logiciel vous proposera d'enregistrer en ligne votre licence. L'enregistrement est vivement conseillé car il vous permettra par la suite d'accéder au support technique, de télécharger les mises à jour gratuites 4.x et d'obtenir une offre promotionnelle sur la future version 5 lorsqu'elle sera disponible. Si vous désactivez l'affichage de la fenêtre vous proposant d'enregistrer votre licence, vous pourrez par la suite procéder à l'enregistrement dans le menu **Aide** > **Enregistrez-vous**.

Désinstaller Guitar Pro :

Pour désinstaller Guitar Pro, utilisez le menu **Démarrer** > **Programmes** > **Guitar Pro 4** > **Désinstaller Guitar Pro 4**.

Mises à jour de Guitar Pro :

Les mises de Guitar Pro 4.x sont gratuites pour les clients enregistrés de la version 4. Si vous avez enregistré votre version sur le site, vous serez notifié par e-mail de chaque mise à jour. Vous pouvez vérifier que vous utilisez bien la dernière version via le menu **Aide** > **GP Online (mise à jour)**. Pour télécharger la dernière version disponible de Guitar Pro, rendez-vous dans le Centre d'aide, section **Clients Enregistrés**. Il est inutile d'enregistrer chaque mise à jour.

I.3 Nouveautés

Voici les principales nouveautés de la version 4 :

- Notation standard 19 (affichage, saisie et impression)
- Notation batterie 37
- Nouveaux éléments de notation 23 : harmoniques diverses, notes accentuées, staccato, rasgueado, coup de médiator, doigté main gauche et droite, ...
- Nouveaux effets 23 : tremolo bar évolué, trill, palm mute, slides variés, tremolo picking, ...
- Capture MIDI 19
- Impression multipistes 49
- Manche de guitare 69 & piano 71
- Support des paroles 29
- Outil gammes 67
- Accordeur digital 72
- Diagrammes d'accord 64 4 à 7 cordes avec indication du doigté et gestion des barrés
- Exportations WAVE 59 et BMP 61
- Boutons Annuler/Rétablir
- Couper/Copier/Coller entre 2 sessions de Guitar Pro
- Moteur de recherche 39 de tablatures pour Guitar Pro sur Internet
- Sauvegarde automatique et restauration
- Possibilité d'ajouter des accordages personnalisés
- Interface graphique améliorée
- ...

I.4 Support technique

Avant toute demande, assurez-vous d'avoir consulté en détail la présente aide. Celle-ci a été étudiée pour répondre à l'ensemble des demandes faîtes par les utilisateurs.

En cas de problème pour installer ou utiliser Guitar Pro, rendez-vous au Centre d'aide du site Internet de Guitar Pro. Vous pourrez y télécharger les dernières documentations et accéder au support technique par e-mail.

Pour accéder au support technique, vous devrez au préalable :

- **Enregistrer votre licence** sur le site Internet de Guitar Pro ;
- **Utiliser la dernière version 4.x** disponible sur le site Internet de Guitar Pro (mises à jour gratuites pour les clients de la v4). Pour connaître votre version de Guitar Pro, utilisez le menu **Aide** > **A propos**.

A savoir : Il est possible que le distributeur de votre pays propose un support technique additionnel par Internet, téléphone ou courrier postal. Dans ce cas, un document explicatif est ajouté dans la boîte du logiciel, vous indiquant la marche à suivre pour accéder à ce support.

A savoir : Le support technique pour une version de Guitar Pro est assuré pendant **un an** après la fin de la distribution de cette version.

I.5 Pré-requis


Pour utiliser Guitar Pro, il est nécessaire de :

- **Savoir lire une tablature**
- **Avoir quelques notions de rythmique**

Nous vous proposons ici une rapide introduction à ces notions de base :

1. Lire une tablature

La notation tablature a été créée afin de faciliter la lecture de la musique pour les instruments à cordes. Son apprentissage est très rapide - voir immédiat - et ne nécessite aucune connaissance du solfège. Elle offre de plus l'avantage d'indiquer clairement la corde à jouer, ce qui est important puisqu'une même note peut être jouée sur différentes cordes.



Chaque corde de la guitare est représentée par une ligne. Les chiffres indiquent les cases sur lesquelles doivent appuyer les doigts. Le chiffre 0 représente une corde jouée à vide, c'est-à-dire sans appuyer sur les cases du manche. La ligne du bas représente la grosse corde (bourdon) et la ligne du haut la corde la plus fine (chanterelle). Cette configuration correspond à ce que l'on voit lorsqu'on se penche au-dessus de sa guitare, à l'inverse de la vue que l'on peut avoir lorsqu'on est en face de la guitare (spectateur).

Les accords :

Guitar Pro utilise la notation anglo-saxonne pour les accords. Voici la correspondance en français :


A	B	C	D	E	F	G
La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol

2. Notions de rythmique


La musique se compose de notes ayant des durées différentes. La durée d'une note n'est pas exprimée en secondes mais en fonction du tempo. Une noire représente un temps. Le tempo s'exprime en bpm (beat per minute), c'est-à-dire en nombre de battements par minute. Ainsi, si le tempo est de 60, une noire dure 1 seconde. Si le tempo est de 120, une noire dure ½ seconde. Les notes sont ensuite définies en fonction de la noire :



Lorsqu'une note est pointée, sa durée est augmentée de sa moitié (x1.5) :



Les n-tolets (triolets, quintuplets, sextuplet...) consistent à jouer un certain nombre de notes dans un nombre de temps défini. Par exemple, un triolet de croches (soit 3 x 1/2 temps = 1 temps et demi) se joue sur un seul temps :




La signature :



La signature détermine le nombre de temps de la mesure. Par exemple, pour une signature en 3/4 : le 4 indique que le temps de référence est la noire (ronde/4), et le 3 indique qu'il y a 3 battements dans la mesure, soit 3 noires dans ce cas.

I.6 L'écran principal



Les barres d'outils peuvent être déplacées, détachées (flottantes) et sont au choix visibles ou invisibles.

Le menu **Affichage** > **Menus & Barres d'outils** permet de définir les barres d'outils visibles, de replacer les barres d'outils à leur position par défaut, et éventuellement d'utiliser les images de Guitar Pro 3 pour les boutons.

Les différentes zones de l'écran peuvent être redimensionnées à l'aide des splitters (1) et (2).

La barre d'état en bas affiche des informations sur la partition en cours telles que le titre de la partition, son auteur, la position en cours (mesure et piste), le nom de la piste active et enfin une indication sur la durée de la mesure active.



Utiliser Guitar Pro

II Utiliser Guitar Pro

II.1 Ecrire une partition

II.1.1 Créer une nouvelle partition

Pour créer une nouvelle partition dans Guitar Pro, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. **Nouvelle partition**

   Utilisez le menu **Fichier** > **Nouveau** [Ctrl+N].

   Ce menu ferme la partition en cours, créé une nouvelle partition puis ouvre la fenêtre de **Propriétés de la partition** [F5].



   Cette fenêtre permet de saisir les **informations globales** de la partition telles que le titre, l'artiste, etc. C'est également dans cette fenêtre que vous saisissez les paroles 29 de la chanson.

   La case à cocher **Triplet Feel** = permet d'indiquer que la partition doit être jouée en ternaire (ou shuffle). Cela vous évite de surcharger la partition avec des triolets.

   L'onglet **Propriétés par défaut** permet de définir des valeurs par défaut lorsque vous créez une nouvelle partition.

   Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

2. **Choix de la tonalité**

   Utilisez le menu **Mesure** > **Tonalité** pour ouvrir la fenêtre de **Tonalité**.

   Sélectionnez la tonalité ainsi que le mode (mineur ou majeur). Si vous ne connaissez pas ces informations, vous pouvez les laisser par défaut (Do Majeur) car elles n'influent que sur l'affichage de la notation standard.

   Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

3. **Choix de la clé**

   La clé (Sol ou Fa) est automatiquement déterminée en fonction de l'accordage de la piste 15 (guitare ou basse). Vous n'avez donc pas à vous en soucier.

4. **Choix de la signature**

   Utilisez le menu **Mesure** > **Signature** pour ouvrir la fenêtre de **Signature**.

   Sélectionnez la signature de la partition (par défaut 4/4). La signature détermine le nombre de temps contenu dans chaque mesure.

   Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

5. Réglage de la piste

Utilisez le menu **Piste** > **Propriétés** [F6] pour ouvrir la fenêtre de **Propriétés de la piste**.

Cette fenêtre permet de saisir les paramètres de la piste 15 tels que le nom, la couleur, l'accordage, ...

Cliquez sur le bouton **OK** pour valider.

Les réglages audio de la piste se font directement sur la table de mixage 46. Vous pouvez y définir l'instrument MIDI à utiliser, le volume, panoramique, ...

6. Réglage de l'affichage

Réglez les paramètres d'affichage 42 en fonction de vos besoins et préférences.

Utilisez les menus **Affichage** > **Défilement vertical** et **Affichage > Défilement horizontal** pour définir le mode de défilement. Pour la saisie d'une seule piste, le défilement vertical est recommandé. En multipistes, il peut être plus pratique de passer en défilement horizontal.

Si vous n'utilisez pas la notation standard, vous pouvez la retirer en utilisant le menu **Affichage** > **Notation Standard**.


Vous êtes maintenant prêt à saisir la partition 19. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles pistes 15.

II.1.2 Ajouter des pistes

Guitar Pro permet de gérer jusqu'à 256 pistes simultanément. Les pistes peuvent être de 2 types :

- **Instrumentale** (guitare, basse, piano, ...)
- **Percussions**

Pour insérer une nouvelle piste, utilisez le menu **Piste** > **Ajouter** [Maj+Ctrl+Ins]. Sélectionnez le type de piste et sa position par rapport aux autres pistes dans la table de mixage, puis cliquez sur le bouton **OK**.



La fenêtre de **Propriétés de la piste** s'ouvre alors vous permettant de régler les différents paramètres de la piste :

- Le nom de la piste
- La couleur à utiliser dans la vue globale
- Le nombre de cordes
- L'accordage parmi ceux de la bibliothèque (utilisez les boutons + et - pour modifier la bibliothèque)
- L'accordage corde par corde
- Le nombre de frets
- La position du capodastre (0 si pas de capodastre)
- La possibilité de simuler le son d'une guitare 12 cordes
- La spécificité Banjo 5 cordes (première corde commence à la 6ème fret)

Les paramètres audio de la piste se règlent directement dans la table de mixage 46.

Des mesures vides sont automatiquement créées sur la nouvelle piste ajoutée. En effet, dans Guitar Pro, chaque piste possède exactement le même nombre de mesures afin de conserver la cohérence musicale.

Pour supprimer une piste, utilisez le menu **Piste** > **Supprimer** [Maj+Ctrl+Suppr].

Pour plus d'information sur les pistes percussions, consultez la rubrique Les Percussions 37.

A savoir : Si vous modifiez le nombre de cordes ou l'accordage d'une piste déjà existante, Guitar Pro vous proposera de transposer les notes de la piste dans le nouvel accordage. Cette fonctionnalité unique vous permet par exemple de saisir une partition banjo puis de la convertir pour être jouée à la guitare.

Astuce : Pour modifier la position d'une piste, vous devez d'abord créer une nouvelle piste à l'endroit voulu avec les mêmes paramètres que la piste à déplacer, puis utiliser les fonctions Copier/Coller sur la nouvelle piste créée pour y placer toutes les notes. Supprimez ensuite la piste inutilisée.

Documentation Guitar Pro 4.1 - Copyright © 2004 Arobas Music - Tous droits réservés

II.1.3 Gérer les mesures

Dans Guitar Pro, une mesure existe forcement pour toutes les pistes. Ainsi une mesure *M* aura la même tonalité et signature sur la piste *P1* ou *P2*. De même, l'ajout d'un renvoi début, d'un renvoi fin ou d'une répétition se fait forcément sur toutes les pistes.

La cohérence musicale de la partition est ainsi garantie, ce qui est nécessaire pour que la lecture de celle-ci se fasse correctement.

En revanche, cela implique de définir chaque piste entièrement. Il n'est par exemple pas possible de créer une piste guitare de 100 mesures, et une piste batterie d'une seule mesure tournant en boucle. Il faudra reproduire la mesure en boucle sur les 100 mesures de la partition en utilisant les fonctions Copier/Coller.

De même, l'utilisation des menus **Mesure** > **Insérer** [Ctrl+Ins] ou **Mesure** > **Couper** [Ctrl+X] provoquent l'insertion ou la suppression d'une ou plusieurs mesures sur toutes les pistes. Pour forcer l'insertion ou la suppression de mesures sur une seule piste, il existe cependant une astuce détaillée dans la rubrique Utiliser le Couper/Copier/Coller.

Le menu **Mesure** > **Vider** permet de vider une ou plusieurs mesures de toutes leurs notes sur la piste active ou sur toutes les pistes.

Les barres de mesure :

Guitar Pro gère automatiquement les barres de mesure.

Lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, celui-ci change automatiquement de mesure si la durée de celle-ci correspond exactement à la signature choisie (par exemple 4 temps dans une mesure en 4/4, cf. Pré-requis 9). Si la mesure n'est pas encore complète, Guitar Pro créé un nouveau temps dont la durée est égale par défaut au temps précédent.

Lorsqu'une mesure est incomplète ou trop longue, Guitar Pro affiche cette mesure en rouge, sauf si c'est la mesure en cours d'édition.


La barre d'état affiche la durée réelle de la mesure en cours de saisie, sa durée théorique et un symbole indiquant si celle-ci est complète, incomplète ou dépassée.

Le menu **Mesure > Double barre** remplace la barre de fin de mesure de la mesure active par une double barre. Une double barre indique une nouvelle section dans la partition et n'a aucune incidence sur le déroulement de la lecture, contrairement aux renvois et répétitions détaillés ci-dessous.

Renvois et répétitions :


Le menu **Mesure > Renvoi fin** remplace la barre de fin de mesure de la mesure active par un renvoi fin, en vous demandant de spécifier le nombre de renvois. Un renvoi fin indique que la lecture doit reprendre depuis le renvoi début précédent, et ce autant de fois que le nombre de renvois indiqué.

Ce menu est donc toujours utilisé conjointement avec le menu **Mesure > Renvoi début**. Exemple :



L'ordre de lecture des mesures est 1 - 2 - 1 - 2 - 3.

Le menu **Mesure > Répétitions** ajoute un symbole de répétition au début de la mesure active. Une répétition permet d'indiquer si la mesure doit être jouée en fonction du nombre de passages effectué sur cette mesure. Ce menu s'utilise donc conjointement avec les renvois. Exemple :



L'ordre de lecture des mesures est : 1 - 2 - 1 - 3.

Modification de la tonalité ou de la signature en cours de partition :

Les menus **Mesure** > **Tonalité** et **Mesure** > **Signature** permettent d'indiquer la tonalité et la signature au début de la partition mais également de les modifier en cours de partition.

II.1.4 Saisir les notes

Dans Guitar Pro, la saisie peut se faire indifféremment sur la **notation tablature** ou sur la **notation standard**. Chaque note ajoutée dans une notation est instantanément reproduite dans l'autre.



Le curseur d'édition est symbolisé par un rectangle jaune.
Lorsque celui-ci est sur une note, la note correspondante dans l'autre notation est entourée par un rectangle gris.
La touche TAB (tabulation) permet de passer de la notation tablature à la notation standard et vice-versa.

Astuce : Les boutons [Maj+Haut/Bas] permettent de déplacer une note d'une corde à l'autre sans changer sa hauteur. Ces raccourcis fonctionnent également lorsque vous éditez la partition en notation standard, vous évitant ainsi de faire des allers-retours entre la notation standard et la tablature.

Le fait de cliquer sur la partition n'ajoute aucune note, mais place simplement le curseur à la position choisie. Cela évite de modifier la partition par erreur en voulant se déplacer.

Plusieurs approches sont possibles pour saisir les notes de la partition :

- **Saisie au clavier de l'ordinateur**

  La saisie au clavier se fait principalement à partir du pavé numérique :

  - Les **flèches de direction** pour se déplacer ;
  - Les **chiffres** pour entrer les notes ;
  - Les touches **+** et **-** pour modifier la durée des notes ;
  - Les touches **INSERT** et **SUPPR** pour insérer des notes ou les supprimer.

  Plus d'infos : Les raccourcis clavier 94

- **Saisie à la souris**

  Si vous préférez la souris, vous utiliserez les éléments suivants :

  - Le **manche de guitare** (menu **Affichage** > **Manche de guitare**) pour choisir les notes ;
  - Le menu **Note** > **0** à **30** (menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris sur la tablature) ;
  - Les boutons <= et => de la fenêtre du manche de guitare pour vous déplacer ;
  - Les boutons de **durée** pour modifier la durée des notes ;
  - Les menus **Note** > **Insérer un temps** [Ins] et **Note** > **Supprimer un temps** [Ctrl+Suppr] pour insérer des notes ou les supprimer.

  Plus d'infos : Le manche de guitare 69 - Le piano 71

- **Saisie via un instrument MIDI**

  Le menu **Son** > **Capture MIDI** permet d'utiliser un instrument MIDI externe (clavier, guitare, …) pour saisir la partition note par note. L'activation de ce menu ouvre simplement le port d'entrée MIDI sélectionné dans le menu **Options** > **Configuration MIDI** et démarre la capture. Il est cependant toujours possible d'utiliser le clavier de l'ordinateur ou la souris pour effectuer la saisie.

La ou les notes saisies sur l'instrument MIDI sont ajoutées sur le temps en cours dans la partition, puis le curseur de saisie se déplace vers le temps suivant. La rythmique doit donc être saisie manuellement dans le logiciel. La capture MIDI d'une séquence complète avec reconnaissance de la rythmique n'est pas encore possible, mais elle sera ajoutée dans une prochaine version de Guitar Pro.

Plus d'infos : Configurer le son 44

Astuce : Si vous retouchez la rythmique à la fin de la saisie des notes (et non à chaque note), il est possible que les barres de mesures soient de ce fait mal placées. Dans ce cas, l'utilisation de l'outil **Redécouper les mesures** peut être utile.

- **Importation de fichiers**

Les menus **Fichier** > **Importer** > **MIDI** et **Fichier** > **Importer** > **ASCII Tab** permettent d'importer directement dans Guitar Pro des fichiers musicaux externes.

Plus d'infos : Importation MIDI 52 - Importation ASCII 54

Astuce : La touche [C] permet de copier le temps sélectionné à la fin de la mesure. Cela peut être très pratique pour reproduire un arpège.

Le menu **Affichage > Espacements réguliers dans la mesure éditée** permet d'imposer un espacement régulier entre les notes dans la mesure éditée, indépendamment de la rythmique. Cette fonction peut être utile en cas de notes très courtes gênant ainsi la visibilité pour la saisie.


Voici quelques notions importantes pour débuter la saisie des notes :

Durée du temps et Durée de la note (ligne de basse) :

Il est important de bien distinguer ces 2 notions pour utiliser au mieux Guitar Pro :

- **La durée du temps** définit l'espace entre le groupe de notes sur le temps sélectionné et les prochaines notes ;
- **La durée de la note** définit la durée propre de chaque note.

Par défaut la durée de chaque note sur un temps est égale à la durée du temps lui-même. Il n'est donc nécessaire d'affecter une durée propre à chaque note que si celle-ci est plus ou moins longue que le temps. C'est le cas par exemple pour une **ligne de basse**. Voici un exemple :



Les durées sont gérées dans les menus **Note** > **Durée du temps** [+/-] et **Note** > **Durée de la note** [Ctrl +/-] ou en utilisant les barres d'outils correspondantes :



Durée du temps




Durée de la note

Pour plus d'informations sur la rythmique, consultez la rubrique Pré-requis 9.

Note : Si vous souhaitez laisser sonner une note (pour un arpège par exemple), utilisez l'effet Let Ring au lieu d'affecter une durée de note trop longue, rendant ainsi musicalement incorrecte votre partition.

Gestion des triolets et n-tolets :

Pour créer un regroupement de notes, il suffit d'affecter à chaque temps du groupe le même n-tolet (-3-, -5-, ...). Guitar Pro relie automatiquement les notes dès que leur durée totale tombe sur un multiple du n-tolet choisi :



Les n-tolets sont gérés dans les menus **Note** > **Durée du temps** [+/-] et **Note** > **Durée de la note** [Ctrl +/-] ou en utilisant les barres d'outils correspondantes.

Pour plus d'informations sur les n-tolets, consultez la rubrique Pré-requis 9.

Les silences :

Dans Guitar Pro, un silence est forcément défini pour le temps complet. Les silences sur une seule voix (la mélodie par exemple) ne doivent donc pas être utilisés. Cette limitation sera revue dans les futures évolutions de Guitar Pro en intégrant un système de saisie multivoix (en remplacement des durées temps/note).

Utilisez le menu **Note** > **Silence** [R] pour ajouter un silence.

Les liaisons :

Une liaison est une note qui n'est pas jouée. Elle indique simplement que la durée de la note précédente est augmentée de la durée de la note liée. Une liaison est affichée sur la notation standard comme une note normale, mais est invisible sur la notation tablature. Certaines conventions d'écriture mettent ces notes entre parenthèses sur la tablature, mais il peut alors y avoir confusion avec les notes suggérées 23, qui sont elles de vraies notes, mais faiblement jouées.

Utilisez le menu **Note** > **Lier la note** [L] pour ajouter une liaison avec la note précédente sur la même corde.

Utilisez le menu **Note** > **Lier le temps** [Ctrl+L] pour ajouter des liaisons avec toutes les notes précédentes.

Les accidents (dièse, bémol et bécarre) dans la notation standard :

Pour ajouter ou supprimer les accidents dans la notation standard, vous devez utiliser les menus **Note** > **Augmenter d'un demi-ton** [Maj +] et **Note** > **Diminuer d'un demi-ton** [Maj -]. Les accidents sont automatiquement définis en fonction de la tonalité choisie.

Affichage de la rythmique :

Guitar Pro gère automatiquement l'affichage de la rythmique et le sens des queues des notes en fonction des durées de chaque note ainsi que de la signature de la mesure.

A savoir : Le menu **Options** > **Préférences** [F7], onglet **Général** permet de définir une sauvegarde automatique de la partition toutes les *n* actions. Cette sauvegarde est effectuée dans un fichier temporaire et Guitar Pro vous proposera de le restaurer en cas de terminaison anormale du programme.

A savoir : Le menu **Options > Préférences** [F7], onglet **Général** permet de désactiver la fonction Annuler/Rétablir. Cette fonction peut en effet ralentir la saisie sur des ordinateurs anciens avec de grosses partitions.

II.1.5 Ajouter des symboles

Guitar Pro permet d'agrémenter la partition de nombreux symboles musicaux, notamment les symboles spécifiques à la guitare. La plupart de ces symboles sont pris en compte lors de l'écoute de la partition.

Les symboles sont disponibles dans les menus **Note** et **Effets** :

- Nuance
- Appoggiature
- Staccato
- Fade In
- Doigté main gauche
- Doigté main droite
- Brush (brossé)
- Coup de médiator
- Note suggérée
- Note accentuée
- Note étouffée
- Let Ring (laisser sonner)
- Harmoniques
- Tapping
- Slap (basse)
- Pop (basse)
- Hammer On / Pull Off
- Bend
- Tremolo Bar
- Slides
- Vibrato
- Wide Vibrato
- Trill
- Tremolo Picking
- Palm Mute
- Texte
- Accords

Nuance

La nuance (ou dynamique) définit l'intensité avec laquelle la note est jouée.

Les boutons permettent de choisir la nuance de chaque note, allant de très faible à très forte.

Le bouton permet d'appliquer les nuances choisies à tout l'accord, vous évitant ainsi la saisie pour chaque note.

Le bouton permet de définir la nuance en cours comme nuance par défaut pour toute nouvelle note créée.

Les nuances ne sont pas affichées sur la partition pour ne pas surcharger la notation. Cependant, le menu **Affichage** > **Montrer les nuances (dégradé)** permet d'afficher les notes selon un dégradé : plus clair pour les notes faibles et plus foncé pour les notes fortes.

Le menu **Outils** > **Assistant Nuance** permet de définir la nuance par corde sur un ensemble de mesures.

Appoggiature [G]

L'appoggiature est un ornement qui consiste en une petite note très courte jouée juste avant une autre note. Dans Guitar Pro, vous pouvez ajouter une appoggiature pour chaque corde. En revanche, il n'est pas possible de mettre plusieurs appogiatures sur la même corde. Une appoggiature n'intervient pas dans le calcul de la durée de la mesure et dans l'affichage de la rythmique.

La fenêtre *Appoggiature* permet de sélectionner :

- La note de l'appoggiature (case ou "x")
- La durée de l'appoggiature
- La nuance de l'appoggiature
- La transition du type slide, bend... (la transition n'est pas audible dans Guitar Pro)

Staccato

Le staccato indique une note très brève, indépendamment de la durée de la note sur la partition. La note est affichée surmontée d'un point.

Fade In [F]

Le fade in s'applique à tout l'accord et indique que le volume des notes est progressivement augmenté. Cet effet s'effectue sur une guitare électrique en manipulant le potentiomètre du volume directement sur la guitare, ou bien à l'aide d'une pédale de volume.

Doigté main gauche

Le doigté main gauche (pour un droitier) permet d'indiquer avec quel doigt la corde est appuyée sur le manche de la guitare. "T" représente le pouce, "0" l'index, "1" le majeur, ...

Le doigté main gauche est affiché sous la tablature entouré d'un cercle.

Doigté main droite

Le doigté main droite (pour un droitier) permet d'indiquer avec quel doigté la corde est pincée (jouée). "T" représente le pouce, "I" l'index, "M" le majeur, ...

Le doigté main droite est affiché sous la tablature.

Brush (brossé) [Ctrl+D] [Ctrl+U]

Le brush consiste à brosser les cordes une à une au lieu de les jouer en même temps. Le brush down va de la corde grave à la corde aiguë, et le brush up de la corde aiguë à la corde grave.

La fenêtre *Brush* permet de définir la durée sur laquelle les cordes sont brossées. Cette durée doit être inférieure à la durée du temps lui-même pour que toutes les notes sonnent avant que d'autres notes ne soient jouées.

La case à cocher dans la fenêtre *Brush* permet d'indiquer un **rasgueado**. Le rasgueado est une technique du flamenco qui consiste à brosser les cordes successivement avec plusieurs doigts de la main droite. La lettre "R" (Rasgueado) est ajoutée sous la flèche du brush.

Coup de médiator

Le coup de médiator permet d'indiquer le sens du battement du médiator. "^" indique que le battement va du haut vers le bas (de la corde grave vers la corde aiguë).

Note suggérée [O]

Une note suggérée est une note jouée faiblement. Lorsqu'une note est suggérée, sa nuance est automatiquement placée à "*mp*" (mezzo piano). La note est affichée entre parenthèses sur la tablature.

Attention : D'autres conventions de notation que celle utilisée par Guitar Pro considèrent les notes entre parenthèses comme des notes liées. Les notes liées dans Guitar Pro sont représentées autrement (voir la rubrique Les liaisons 19).

Note accentuée

A l'inverse d'une note suggérée, une note accentuée est jouée fortement. Lorsqu'une note est accentuée, sa nuance est automatiquement placée à "*fff*" (forte fortissimo). Le symbole ">" est ajouté au-dessus de la tablature.

Note étouffée [X]

Une note étouffée est courte et plus faible qu'une note normale. Ces notes sont utilisées à la guitare pour donner un effet de rythmique particulier. Pour étouffer la note, il faut poser légèrement la paume de la main droite (pour un droitier) sur les cordes prêt du chevalet, ou bien relâcher légèrement le doigt de la main gauche (pour un droitier) qui frette la corde.

Let Ring (laisser sonner) [I]

Le let ring consiste à laisser sonner une note plus longtemps que sa durée théorique indiquée sur la partition. Le let ring est par exemple utilisé pour les arpèges.

Il n'existe pas de notation spécifique pour afficher une note en let ring. Cependant, le menu **Affichage** > **Montrer les notes en Let Ring** permet d'afficher trois petits points (...) derrières les notes en let ring.

Le menu **Outils** > **Assistant Let Ring (laisser sonner)** permet d'affecter le let ring pour chaque corde sur un ensemble de mesures.

Harmoniques

Par un placement particulier des doigts, les harmoniques permettent d'obtenir un son très aiguë par rapport à la note naturellement jouée.
Une harmonique est représentée par un petit losange plein ou vide devant la note sur la tablature. Un symbole (ex "N.H" pour une harmonique naturelle) est également ajouté sur la tablature. Sur la notation standard, la tête de la note est remplacée par un losange.

Différents types d'harmoniques existent :

Harmonique naturelle

L'harmonique naturelle consiste à jouer une corde à vide tout en l'effleurant avec le doigt de la main gauche (pour un droitier) au-dessus d'une fret. Le doigt de la main gauche doit se retirer de la corde en même temps que le doigt de la main droite pince celle-ci. Les harmoniques les plus utilisées concernent les frets 5, 7 et 12. Les harmoniques naturelles des autres frets sont plus difficiles à obtenir.

Harmonique artificielle (+5/+7/+12)

Pour l'harmonique artificielle, le doigt de la main gauche appuie sur la corde frettée comme pour une note normale. C'est l'index de la main droite qui effleure la corde 5, 7 ou 12 (octavado) cases plus haut. La main droite doit en même temps pincer la note, rendant l'exercice assez difficile.

Harmonique tapée

L'harmonique tapée est une harmonique artificielle obtenue en tapant brièvement sur la corde frettée 12 cases plus haut.

Pitch harmonique

La pitch harmonique se fait au médiator et consiste à jouer la corde en laissant le pouce tenant le médiator effleurer la corde. Cette harmonique s'obtient en son saturé.

Semi-harmonique

La semi-harmonique est similaire à la pitch harmonique en conservant la résonance naturelle de la corde en plus de l'harmonique.

Tapping

Le tapping consiste à faire sonner une note en tapant sur la case correspondante avec les doigts de la main gauche ou de la main droite (souvent les deux). La corde n'est donc pas pincée comme c'est le cas habituellement.

Le symbole "T" est affiché au-dessus de la tablature pour indiquer un tapping. Dans Guitar Pro, le tapping s'applique forcément à toutes les notes de l'accord. Cet effet n'intervient pas au niveau du son produit par Guitar Pro.

Slap (basse)

Le slap consiste à taper sur une des grosses cordes avec le pouce de la main droite (pour un droitier) par un mouvement de rotation du poignet afin d'obtenir un son percutant. Le slap est souvent suivi d'un pop (ci-dessous).

Pop (basse)

Le pop consiste à tirer une des deux cordes aiguës avec de l'amplitude en utilisant l'index de la main droite (pour un droitier). Le pop est toujours précédé d'un slap (ci-dessus).

Hammer On / Pull Off [H]

Le hammer on (Ho) / pull off (Po) est une technique de transition entre 2 notes jouées sur la même corde. La 1ère note est jouées normalement alors que pour la 2ème la main droite (pour un droitier) ne pince pas la corde.




Dans le cas d'un hammer on (marteau), la 2ème note, plus haute que la 1ère, est obtenue en tapant avec un doigt (par exemple le majeur) sur la corde, tout en conservant le doigt (par exemple l'index) appuyé sur la case de la 1ère note.



Dans le cas d'un pull off (tiré), la 2ème note, plus basse que la 1ère, est obtenue en lâchant le doigt de la 1ère note, tout en ayant préalablement appuyé sur la case de la 2ème note.


En fonction des valeurs de la 1ère et de la 2ème note, Guitar Pro détermine automatiquement s'il doit afficher un hammer on ou un pull off.

Il arrive souvent que les hammer on / pull off s'enchaînent sur les deux même notes :



Bend [B]

Le bend consiste à soulever la corde frettée avec le doigt de la main gauche (pour un droitier). Le son produit change ainsi de hauteur. La fenêtre *Bend* permet de configurer avec précision le type de bend à effectuer. Il est même possible de tracer la courbe du son point par point, et d'y ajouter un effet de vibrato sur certaines sections.



Les boutons **Bend**, **Bend/Release**, ... permettent de définir la forme de base de la courbe. C'est aussi de ce choix que dépend le symbole affiché sur la tablature.

La liste allant de ¼ à **3** détermine **la hauteur maximum** de l'effet en nombre de tons. Le terme "Full" équivaut à un ton. De ce choix dépend également l'affichage de l'effet sur la tablature.

La courbe peut être modifiée en cliquant sur le quadrillage. Pour supprimer un point, cliquez simplement dessus. Le clic droit permet de créer un effet de vibrato. Plusieurs clics droits successifs changent ou annule le niveau du vibrato (3 niveaux). Le vibrato peut aussi être obtenu sur tout l'effet bend en utilisant l'effet vibrato (menu **Effets** > **Vibrato**) en complément de l'effet bend. Cette méthode offre l'avantage d'afficher le vibrato sur la tablature.

Voir aussi : Configurer le son 44

Tremolo Bar

Le tremolo bar (barre de vibrato) est une barre disponible sur les guitares électriques permettant d'augmenter ou de diminuer la hauteur de toutes les notes (par une rotation du chevalet). La barre de vibrato se manipule avec la main droite (pour un droitier).

Le fonctionnement de la fenêtre *Tremolo Bar* est identique à celui de la fenêtre Bend 23.

Slides [S]

Le slide (glissé) consiste à jouer une note en glissant le doigt de la main gauche (pour un droitier) sur les cases de la guitare. Différents types de slides sont supportés par Guitar Pro :

- La 1ère est jouée puis le doigt glisse vers la 2ème note qui est jouée à son tour.
- La 1ère est jouée puis le doigt glisse vers la 2ème note qui n'est pas jouée.
- La note est jouée en venant d'une case plus basse (non précisée).
- La note est jouée en venant d'une case plus haute (non précisée).
- La note est jouée puis le doigt glisse vers une case plus basse (non précisée).
- La note est jouée puis le doigt glisse vers une case plus haute (non précisée).

Vibrato [V]

Le vibrato consiste à bouger rapidement le doigt de la main gauche (pour un droitier) qui frette la corde. Le mouvement produit ainsi une variation de hauteur. L'intensité ainsi que la vitesse du vibrato sont variables, mais Guitar Pro ne permet pas de saisir ces paramètres.

Le vibrato est symbolisé par une petite vague au-dessus de la tablature et dure tout le temps que sonne la note.

Wide Vibrato

Le wide vibrato (coup de vibrato) est plus prononcé que le simple vibrato et s'obtient à l'aide de la barre de vibrato. Cet effet est donc appliqué à toutes les notes de l'accord.

Le coup de vibrato est symbolisé par une grosse vague au-dessus de la tablature et cesse dès qu'une nouvelle note est rencontrée.

Trill

Le trill consiste à alterner rapidement deux notes sur la même corde par une succession de hammer on (Ho) et pull off (Po). La fenêtre *Trill* permet de choisir la case de la 2ème note (la 1ère note étant la note indiquée sur la partition), ainsi que la vitesse du trill.

L'intérêt de cette notation est qu'elle allège la partition puisque les notes alternées ne sont pas affichées.

Tremolo Picking

Le tremolo picking consiste à jouer rapidement la même note.

Comme pour le trill, l'intérêt de cette notation est qu'elle allège la partition en n'affichant qu'une seule note.

Palm Mute [P]

Le palm mute consiste à étouffer les cordes en posant légèrement la paume de la main droite (pour un droitier) sur les cordes prêt du chevalet.

Le palm mute est représenté par le symbole "PM" au-dessus de la tablature.

Texte [T]

La fonction texte de Guitar Pro permet d'ajouter des textes libres au-dessus de la tablature. Vous pouvez l'utiliser pour indiquer des éléments non-visibles dans Guitar Pro comme les changements de tempo.

Si vous souhaitez entrer les paroles 29 d'une chanson, utilisez de préférences la fonction prévue à cet effet via le menu **Fichier** > **Propriétés de la partition**, onglet **Paroles**.

Accords [A]


Voir la rubrique Les diagrammes d'accords 64.


II.1.6 Insérer des événements

La table de mixage 46 et le tempo 46 permettent de définir les paramètres de lecture au début de la partition. Il est cependant possible d'insérer à n'importe quel endroit un changement de paramètres (modification du volume, panoramique ou encore du tempo).

Les changements de paramètres s'appliquent au choix à la piste active ou à toutes les pistes. Par ailleurs il est possible de définir une durée de transition en nombre de temps. Vous pouvez par exemple réduire progressivement le volume sur toutes les pistes à la fin de la partition.

Utilisez le menu **Note** > **Changement de paramètres** [F10] ou [double-clic] pour ajouter un changement un changement de paramètres.





Un changement de paramètres est symbolisé par un petit rectangle rouge ▪ au-dessus des notes sur la partition.


Aucune indication texte n'est ajoutée par Guitar Pro. Si vous souhaitez ajouter des informations lisibles et imprimables concernant le changement, utilisez en plus la fonction texte via le menu **Note** > **Texte** [T].

A savoir : Si vous lancez la lecture en plein milieu de la partition, Guitar Pro retrouve les changements de paramètres ajoutés avant le point de départ de la lecture et en tient compte immédiatement.

II.1.7 Ajouter des paroles

Pour saisir les paroles, utilisez le menu **Fichier** > **Propriétés de la partition** [F5], onglet **Paroles**.

Dans Guitar Pro, les paroles sont saisies d'un bloc et sont automatiquement dispatchées sur la piste choisie. Cela permet de travailler facilement sur le texte (utilisation des fonctions couper/copier/coller) et de l'organiser en sections (Couplets, Refrain, ...).



1. Choix de la piste

Pour que les paroles apparaissent sur la partition, vous devez sélectionner une piste. Les paroles seront alors automatiquement dispatchées sur cette piste en fonction de la syntaxe (voir le 4ème point ci-dessous).
En général, les paroles sont affectées à une piste chant, c'est-à-dire une piste comprenant la mélodie de la chanson. Vous pouvez toutefois les placer sur une piste instrumentale, mais vous devrez certainement revoir la syntaxe car il est rare dans ce cas qu'un temps corresponde à une syllabe.
A noter que vous pouvez aussi choisir de ne pas affecter les paroles à une piste, et les indiquer uniquement pour information, notamment si vous n'avez pas connaissance de la mélodie.

2. Les lignes

Il est possible de saisir jusqu'à 5 lignes de texte. Les lignes sont affichées les unes sous les autres sur la piste sélectionnée.

3. La mesure de départ

Pour chaque ligne, vous pouvez définir une mesure de départ à partir de laquelle les paroles seront dispatchées. Cela vous évite de devoir mettre des espaces au début des paroles.

4. Les paroles

La zone de saisie permet de saisir les paroles proprement dîtes.


Guitar Pro dispatche automatiquement chaque syllabe sur un temps différent. Le changement de syllabe se fait lorsque lorsqu'il y a un **ESPACE** ( ) ou bien un **TIRET** (-). Vous devez ainsi utiliser les tirets pour séparer les différentes syllabes d'un mot. En revanche, si vous ne souhaitez pas que Guitar Pro sépare deux mots, remplacez l'espace par le symbole **PLUS** (+).
Pour laisser un blanc sur un temps, ajoutez simplement plusieurs tirets ou espaces consécutifs.
Les retours à la ligne sont considérés comme des espaces. En revanche, plusieurs retours à la ligne ne constituent qu'un seul espace. Vous pouvez ainsi aérer votre texte sans problème.
Les textes mis entre **CROCHETS** ([]) ne sont pas affichés sur la partition. Vous pouvez ainsi utiliser les crochets pour ajouter des commentaires ou indiquer les entêtes de paragraphe ("INTRO", "COUPLET", "REFRAIN", ...).

Les boutons  permettent respectivement de couper, copier et coller le texte.

Attention : Si vous modifiez les notes d'une piste sur laquelle vous avez déjà ajouté des paroles, vous devez revenir à la fenêtre des paroles et la valider en cliquant sur le bouton OK pour que Guitar Pro dispatche à nouveau les paroles sur la piste modifiée.

II.1.8 Ajouter des marqueurs


Les marqueurs sont des repères affichés dans la vue globale permettant d'identifier les différentes parties de la partition (ex. Intro, Refrain, Solo, ...).
Les marqueurs sont liés aux mesures et sont indépendants des pistes. Vous pouvez leur affecter différentes couleurs.



Pour ajouter des marqueurs, vous pouvez :

- **Double-cliquer** dans la zone des marqueurs au niveau de la vue globale
- Utiliser le menu **Marqueurs** > **Insérer** [Maj+Ins]

Le menu **Marqueurs** > **Liste** permet de gérer les marqueurs :




En plus d'un repère visuel, les marqueurs permettent de se déplacer rapidement dans la partition et peuvent être utilisés pour jouer une partie de la partition en boucle 46.

II.1.9 Utiliser le Couper/Copier/Coller

Les fonctions Couper/Copier/Coller de Guitar Pro opèrent sur des mesures complètes.


- **Couper des mesures**

Le menu **Mesure > Couper** [Ctrl+X] permet de couper une ou plusieurs mesures sur toutes les pistes.



- **Copier des mesures**


Le menu **Mesure > Copier** [Ctrl+C] permet de copier une ou plusieurs mesures sur toutes les pistes ou uniquement la piste en cours.



- **Coller des mesures**

Le menu **Mesure** > **Coller** [Ctrl+V] permet de coller les mesures préalablement coupées ou copiées.
Si les mesures ont été coupées, elles sont collées sur toutes les pistes.
Si les mesures ont été copiées, le collage est fonction du type de copie, sur toutes les pistes ou sur une seule piste. En cas de copier/coller sur une seule piste, il est impératif que les pistes source et destination aient le même nombre de cordes, sans quoi le collage est impossible.

Le collage peut être au choix écraser les mesures ou être inséré. De plus, il est possible de définir le nombre de collages, permettant ainsi de copier rapidement une mesure sur toutes les autres mesures de la piste (utile pour les percussions).



Comment insérer ou supprimer des mesures sur une seule piste ?

De part la rigueur musicale imposée dans Guitar Pro (voir la rubrique Gérer les mesures 17), insérer ou supprimer des mesures sur une seule piste n'a pas de sens, puisqu'une mesure existe sur toutes les pistes. Un problème de cohérence apparaîtrait en effet si par exemple vous tentiez de supprimer la mesure 5 de la piste 1 alors qu'il y a un changement de signature à la mesure 10. La piste 1 changerait ainsi de signature à la mesure 9 alors que la piste 2 changerait de signature à la mesure 10. Même problème pour l'insertion de mesures sur une seule piste.

Si toutefois vous avez absolument besoin d'insérer ou de supprimer une mesure sur une seule piste, il suffit d'utiliser les fonctions Copier/Coller de la manière suivante :

- **Insérer une mesure avant la mesure 10 sur la piste active**

  1. Placez-vous sur la mesure **10** ;
  2. Utilisez le menu **Mesure** > **Copier** [Ctrl+C], sélectionnez l'intervalle de mesures **10** à la **dernière mesure**, cliquez sur le bouton **OK** ;
  3. Placez-vous sur la mesure **11** ;
  4. Utilisez le menu **Mesure** > **Coller** [Ctrl+V], cliquez sur le bouton **OK** ;
  5. Placez-vous sur la mesure **10** ;
  6. Utilisez le menu **Mesure** > **Vider**, cliquez sur le bouton **OK** ;

Le principe est le même pour insérer plusieurs mesures.

- **Supprimer la mesure 10 de la piste active**

1. Placez-vous sur la mesure **11** ;
2. Utilisez le menu **Mesure** > **Copier** [Ctrl+C],
   sélectionnez l'intervalle de mesures **11** à la **dernière mesure**,
   cliquez sur le bouton **OK** ;
3. Placez-vous sur la mesure **10** ;
4. Utilisez le menu **Mesure** > **Coller** [Ctrl+V],
   cliquez sur le bouton **OK** ;
5. Placez-vous sur la **dernière mesure** ;
6. Utilisez le menu **Mesure** > **Vider**,
   cliquez sur le bouton **OK** ;

   Le principe est le même pour supprimer plusieurs mesures.

Astuce : Guitar Pro permet de Couper/Copier/Coller entre 2 sessions différentes de Guitar Pro. Vous pouvez ainsi facilement reprendre une piste d'un autre fichier (les percussions par exemple) pour la coller dans votre fichier en cours.

II.1.10 Utiliser les assistants

Guitar Pro offre de nombreux assistants à la saisie permettant d'accélérer la création de vos partitions. Les assistants se trouvent dans le menu **Outils**.

Les assistants de définition des notes :

Assistant Let Ring (laisser sonner)

Permet de définir l'option Let Ring pour chaque corde sur un ensemble de mesures.
Pour activer l'affichage des notes en Let Ring, utilisez le menu **Affichage** > **Montrer les notes en Let Ring (laisser sonner)** [F11]. Les notes en Let Ring sont alors suivies de "..." (trois petits points).


Assistant Palm Mute

Permet de définir l'option Palm Mute pour chaque corde sur un ensemble de mesures.

Assistant Nuance

Permet de définir la nuance pour chaque corde sur un ensemble de mesures.
Pour activer l'affichage des nuances des notes (ou dynamiques), utilisez le menu **Affichage** > **Montrer les nuances (dégradé)** [F12]. Les notes sont alors plus ou moins foncées (clair si faiblement jouées, foncées si fortement jouées).

L'utilisation de ces assistants peut vous éviter d'avoir à saisir les propriétés Let Ring, Palm Mute et Nuance de chaque note saisie. Par exemple, pour un arpège, vous pourrez en une seule opération définir que toutes les notes des 3 cordes aiguës sont en Let Ring (laisser sonner) de la façon suivante :



Les assistants de réorganisation de la partition :



Redécouper les mesures

Repositionne les barres de mesure en fonction de la durée des notes.



Compléter/Réduire les mesures avec des silences

Ajoute des silences dans les mesures trop courtes (ou vides), et supprime les silences en trop dans les mesures trop longues.



Placement automatique des doigts

Repositionne les notes sur la tablature sans changer la mélodie afin de simplifier les positions d'accord et les mouvements de la main.

Ces assistants peuvent être utiles lorsque vous composez, après des importations, ou encore lors d'une saisie en notation standard pour obtenir le meilleur arrangement possible de la tablature.

Autres assistants :



Transposer

Transpose la piste active ou toutes les pistes d'un nombre de demi-tons défini (en plus ou en moins). Cette fonction ne transpose pas les diagrammes d'accords.



Vérifier la durée des mesures [F8]

Vérifie sur toute la partition que la durée des mesures correspond à la durée définie par la signature.

II.1.11 Les percussions


Les pistes percussions sont des pistes particulières dans Guitar Pro.

Pour ajouter une piste percussions, utilisez le menu **Piste** > **Ajouter** [Maj+Ctrl+Ins] et sélectionnez **Percussions**.

Les pistes percussions sont forcément affectées au **canal 10** (norme MIDI). Le choix du **Kit Batterie** dans la table de mixage 46 permet de sélectionner le jeu de sons à utiliser. La plupart des cartes sons ne proposent qu'un seul jeu de sons, et le choix d'un kit batterie n'a dans ce cas aucun effet.

La saisie des notes se fait de la même manière que pour une piste guitare, à la différence que les n° sur les cordes représentent les n° des sons MIDI et non des cases comme pour la guitare. Le choix de la corde n'a donc aucune importance, et il est possible de jouer 6 sons simultanément (un par corde de la tablature). La notation standard quant à elle propose une représentation spécifique à la batterie.
Guitar Pro propose un assistant à la saisie des percussions. Pour activer l'assistant, utilisez le menu **Affichage** > **Percussions**. Cet assistant n'est disponible que lorsque la piste active est une piste percussions.

Utilisation de l'assistant Percussions :





Pour écouter les sons disponibles, cliquez sur les numéros dans la zone (1). Pour ajouter un son sur la partition, double-cliquez sur le numéro correspondant.

Vous pouvez aussi cliquer directement dans la zone (2) pour sélectionner un son en fonction de sa notation. Lorsque deux sons sont possibles pour une même notation, la case à cocher **Utiliser des sons électriques lorsqu'ils existent** permet à Guitar Pro de faire un choix en sélectionnant le son le plus "électrique".

Les sons de percussions MIDI n'ont pas forcément une représentation sous forme de notation batterie. Si vous utilisez un de ses sons, Guitar Pro le représentera sur la notation batterie par un petit carré central (3).

Attention : Certaines cartes son ne supportent que les sons du n°35 au n°82. En dehors de cette plage, aucun son n'est émis. Il est donc recommandé de rester
dans cette plage 35-82 si vous souhaitez que vos partitions soient écoutées par d'autres utilisateurs.

II.2 Travailler avec une partition

II.2.1 Trouver des partitions

Les fichiers Guitar Pro


Les fichiers Guitar Pro sont reconnaissables par l'extension **.GTP** (versions 1.x et 2.x), **.GP3** (versions 3.x) et **.GP4** (versions 4.x). La version 4 permet d'ouvrir tous les fichiers Guitar Pro, quelle que soit leur version.

Attention : Assurez-vous d'utiliser une version à jour de Guitar Pro (4.0.6 ou supérieure) pour être certain de pouvoir ouvrir tous les fichiers .GP4. Pour vérifier votre version, utilisez le menu **Aide** > **A propos**.

Pour ouvrir un fichier Guitar Pro, utilisez le menu **Fichier** > **Ouvrir** [Ctrl+O]. La liste des derniers fichiers utilisés est diponible en cliquant sur la flèche à droite du menu ou du bouton **Ouvrir**.

Parcourir les fichiers Guitar Pro de votre ordinateur

Le menu **Fichier** > **Parcourir** [Ctrl+B] permet de trouver et d'écouter rapidement les fichiers Guitar Pro présents sur votre ordinateur :




Le bouton permet de scanner les sous-dossiers d'un dossier spécifique. Vous pouvez ainsi retrouver et écouter d'un clic tous les fichiers se trouvant sur votre disque dur.

Le bouton permet de lancer la lecture du fichier sélectionné. Il est possible d'indiquer un saut automatique au fichier suivant après un nombre de mesures défini.

Chercher des fichiers Guitar Pro sur internet

Le menu **Fichier** > **Chercher sur Internet** permet de trouver des fichiers Guitar Pro sur Internet. Vous devez impérativement être connecté à Internet pour accéder à cet outil.



Pour utiliser la fonction de recherche de fichiers sur Internet, entrez simplement un mot clé (par exemple "Mozart" ou "Elise") dans la zone **(1)**, sélectionnez un des sites de recherche proposés dans la liste **(2)**, puis cliquez sur le bouton **Chercher**. Guitar Pro ouvrira automatiquement un navigateur sur le site choisi avec la recherche demandée.

Le bouton **Mettre à jour les sites de recherche** se connecte au site de Guitar Pro pour ajouter les éventuels nouveaux sites devenus partenaires de Guitar Pro depuis votre dernière actualisation.

Le format Guitar Pro étant de plus en plus populaire, des dizaines de milliers de fichiers sont disponibles sur différents sites de partitions. Les moteurs de recherche (Google®, Yahoo®, ...) peuvent vous aider à trouver ces sites Internet, indépendamment de l'utilisation de l'outil de recherche de fichiers intégré à Guitar Pro.

Mise en garde : Lorsque vous téléchargez ou proposez un fichier Guitar Pro sur Internet, assurez-vous de ne pas enfreindre l'éventuel copyright sur ce fichier. Les sites proposés sont des sites partenaires dont nous ne sommes pas responsables. Veuillez ne pas nous contacter directement en cas de difficulté avec ces sites.

Problème de téléchargement :

Lorsque vous téléchargez un fichier avec Microsoft Internet Explorer®, ce dernier vous demande si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le fichier sur votre disque dur. Par ailleurs une case à cocher permet de toujours effectuer l'action sélectionnée. Si vous choisissez [Ouvrir] tout en sélectionnant la case à cocher, les fichiers que vous téléchargerez seront alors automatiquement ouverts dans Guitar Pro et vous aurez des difficultés pour les enregistrer sur votre disque dur (ils sont en fait enregistrés dans un dossier temporaire de Windows®). Pour remédier à ce problème, suivez cette procédure :


1. Dans l'explorateur Windows®, sélectionnez le menu **Outils** > **Options des dossiers...**
2. Cliquez sur l'onglet **Types de fichiers**.
3. Supprimez les extensions **.GTP**, .**GP3** et **.GP4** en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton **Supprimer**.
4. Fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton **OK**.
5. Relancez Guitar Pro 4 via le menu **Démarrer** > **Programmes** > **Guitar Pro 4** > **Guitar Pro 4**. Cela aura pour effet de réaffecter automatiquement les extensions de Guitar Pro, tout en supprimant l'ouverture par défaut.

Vous pouvez maintenant de nouveau télécharger des fichiers, Microsoft Internet Explorer® vous demandera si vous souhaitez les ouvrir ou les enregistrer sur votre disque dur.

II.2.2 Se déplacer dans la partition

Se déplacer dans la partition est extrêmement simple et peut être fait de nombreuses manières :

- **En cliquant sur la partition**



Le simple fait de cliquer sur la partition positionne le curseur d'édition à l'endroit voulu. Vous pouvez même vous déplacer pendant la lecture 46 de la partition pour reprendre la lecture à partir du point cliqué, sans pour autant arrêter la lecture.

- **En utilisant les menus et les barres d'outils**



Les menus Mesure 77 et Piste 79 permettent de se déplacer.

La barre d'outils **Piste** pour accéder directement à une piste.

- **En utilisant la table de mixage**



Pour vous positionner sur une piste précise, cliquez sur le n° ou le nom de la piste dans la table de mixage 46. Le curseur est alors positionné dans la nouvelle piste sur le premier temps de la mesure en cours ou sur le temps en cours de lecture.

- **En utilisant la vue globale**



Pour vous positionner sur une piste et une mesure précises, cliquez sur le carré correspondant dans la vue globale.

- **En utilisant les marqueurs**



Les marqueurs 31 sont un moyen rapide de vous déplacer dans les différentes sections de la partition. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre d'outils **Marqueurs**, le menu Marqueurs 85 ou encore les raccourcis clavier.

- **En utilisant le clavier**

Les nombreux raccourcis clavier 94 vous permettent de naviguer facilement de note en note, mesure en mesure ou piste en piste.

II.2.3 Configurer l'affichage

Pour utiliser Guitar Pro dans les meilleures conditions, il est important de bien configurer l'affichage.

Rappelons 4 que Guitar Pro dissocie l'affichage de l'impression. Vous pouvez ainsi configurer l'affichage en fonction de votre écran et de vos préférences en taille, couleurs, etc. sans que cela intervienne sur la façon dont les fichiers seront imprimés.

Par ailleurs, Guitar Pro utilise toute la place disponible sur l'écran en redimensionnant automatiquement les mesures et en décidant automatiquement du nombre de mesures par portée (en défilement vertical). Cette approche permet de travailler avec une partition de manière optimale sans devoir se soucier de l'organisation des portées, qui n'a finalement d'importance qu'à l'impression.

Organisation de l'écran :

Les barres d'outils sont nombreuses dans Guitar Pro, mais vous pouvez tout à fait en supprimer afin de libérer de la place pour la partition elle-même. Pour cela, utilisez le menu **Affichage** > **Menus & Barres d'outils**.


De même, la table de mixage 46 peut être redimensionnée ou totalement masquée. Dans ce cas, utilisez les menus, la barre d'outils **Piste** ou encore les raccourcis clavier 94 pour changer de piste. La partition et la table de mixage peuvent être permutés en utilisant le menu **Affichage** > **Permuter l'affichage**.



exemples de configuration de la table de mixage

Les paramètres d'affichage pour tous les fichiers :

L'onglet **Affichage** du menu **Options** > **Préférences** [F7] permet de régler les paramètres d'affichage qui sont appliqués à tous les fichiers que vous ouvrez :



Vous pouvez notamment régler les marges, tailles et positions des éléments de la partition, mais aussi les couleurs, les polices et les éléments visibles ou non. Enfin, il est possible de régler l'espacement moyen entre les notes ainsi que le coefficient de proportionnalité de la rythmique.

Trois configurations personnalisées peuvent être sauvegardées en cliquant sur les disquettes :



Les paramètres d'affichage pour chaque fichier :

Guitar Pro permet au choix de visualiser une seule piste à la fois, toutes, ou bien certaines seulement. Le menu **Affichage** > **Vue multipistes** permet d'activer et de désactiver la vue multipistes.
Lorsque la vue multipistes est activée, une case à cocher est ajoutée dans la table de mixage 46 à côté du n° de la piste. La case est verte si la piste est visible, rouge sinon. Il suffit de cliquer sur ces cases pour afficher ou masquer une piste. A noter que la piste active est toujours affichée.

Les menus **Affichage** > **Défilement vertical** et **Affichage** > **Défilement horizontal** permettent de régler le mode de défilement. Le défilement vertical est plus agréable pour une ou deux pistes, mais à partir de trois pistes le défilement horizontal peut être préférable.
Dans le cas du défilement vertical, le menu **Options** > **Préférences** [F7], onglet **Général** permet de déterminer si le défilement pendant la lecture se fait écran par écran ou portée ou portée.

Le menu **Affichage** > **Notation standard** permet d'afficher ou non la notation standard. A noter que la tablature ne peut pas être supprimée. Elle est en effet nécessaire pour définir la position des notes sur la tablature (choix de la corde) et de nombreux éléments de notation comme les effets sont attachés à la tablature.

II.2.4 Configurer le son

Qualité du son :

Guitar Pro utilise la sortie **MIDI** de votre carte son pour jouer la partition.

Définition : MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Il s'agit d'un protocole, un langage universel permettant de communiquer des informations musicales numériques entre ordinateurs, synthétiseurs, séquenceurs, etc. Les fichiers MIDI comprennent des messages décrivant de façon précise une partition : notes, rythme, tempo, instruments, etc.


La qualité du son ainsi produit dépend de votre matériel (carte son, synthétiseur matériel ou logiciel) et non de Guitar Pro lui-même, qui se contente d'envoyer des informations de hauteur et durée de notes à votre matériel qui se charge de les transformer en son audio.

De même, la liste des instruments disponibles dans Guitar Pro est définie par la norme Général MIDI et n'est pas extensible, à moins d'utiliser un matériel spécifique.

Problème de son : Selon votre carte son, il est possible que vous entendiez des "craquements" lors de l'écoute. Dans ce cas, allez dans les propriétés d'affichage de Windows® (clic droit sur le bureau de Windows®, puis menu Propriétés), sélectionnez l'onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Avancé, sélectionnez l'onglet Dépannage et placez l'accélération matérielle sur Aucune.

Configuration MIDI :

Utilisez le menu **Options** > **Configuration MIDI** pour régler les paramètres MIDI.



Sortie MIDI :

Guitar Pro permet d'utiliser 4 ports MIDI simultanément. Vous pouvez affecter un périphérique MIDI différent sur chacun des ports.

Il est recommandé de choisir le meilleur périphérique MIDI sur le port n°1, qui est celui par défaut lors de la création d'une nouvelle piste dans Guitar Pro. Les boutons **Haut-parleur** permettent d'écouter un échantillon sonore sur le périphérique sélectionné. Si aucun son n'est produit, le périphérique est peut-être inutilisable ou encore le son de ce périphérique est peut-être coupé. Dans ce dernier cas, utilisez le menu **Options** > **Contrôle du volume (Windows)** pour résoudre le problème, ou utilisez un autre port.

Selon le périphérique sélectionné, vous pouvez choisir un patch d'instruments différent. Les patchs d'instruments sont de simples fichiers textes contenant une liste d'instruments. Le fichier **General Midi.gpp** est fourni en standard avec Guitar Pro, mais vous pouvez créer vos propres listes en fonction des périphériques que vous utilisez (Synthé, Expander, etc.). Ces listes servent uniquement en affichage et n'interviennent pas sur le son produit.

Les cases à cocher **Limiter les variations de pitch** empêchent les variations de pitch supérieures à un ton. Les cartes sons de base sont souvent limitées à un ton et il est nécessaire dans ce cas de cocher cette case pour éviter que les effets du type bend ou slide sonnent faux. Les effets supérieurs à un ton ne seront pas joués.

Capture MIDI :

La capture MIDI permet de saisir les notes via un instrument MIDI. L'instrument doit disposer d'un pilote d'entrée MIDI installé sous Windows® et sélectionné dans la zone **Entrée**.

La **sensibilité** permet de régler en millisecondes la durée maximum entre 2 notes d'un même accord. Dès lors que l'intervalle entre deux notes jouées est supérieur à la sensibilité, la 2eme note est placée sur un nouveau temps.

La zone **Détection des canaux pour l'affectation des cordes** permet d'indiquer la manière de placer les notes capturées. Si vous utilisez une guitare MIDI capable d'envoyer chaque corde sur un canal différent, sélectionnez l'un des 2 premiers choix (selon que le premier canal est sur la corde aiguë ou sur la corde grave). En revanche, si vous n'utilisez pas une guitare MIDI ou si celle-ci ne permet pas d'affecter les canaux aux cordes, sélectionnez la dernière option (pas de détection). Dans ce cas Guitar Pro décide lui-même de la position des notes sur le manche, comme lors d'une importation MIDI.

Utilisez le menu **Son** > **Capture MIDI** pour démarrer ou arrêter la capture des notes.

Plus d'infos : Saisir les notes 19

Ports et canaux :

Nom	Port	C	C2
Melody	1	7	8
Rhythm Guitar	1	1	2
Solo Guitar	1	3	4
Bass	1	5	6
Percussions	1	10	10

Au niveau de la table de mixage 46, vous choisissez pour chaque piste le **port** utilisé ainsi que le ou les **canaux** utilisés.


Par défaut, Guitar Pro affecter 2 canaux par piste afin d'améliorer le rendu des effets (les effets sont joués sur un canal séparé pour ne pas affecter les notes sans effet). Si deux pistes utilisent les mêmes canaux sur le même port, leurs propriétés audio seront liées (instrument, volume, panoramique...). Il peut donc être utile de n'utiliser qu'un seul canal par piste si votre partition contient un grand nombre de pistes.
Par convention, les pistes percussions 37 sont toujours sur le canal 10 (norme MIDI).

II.2.5 Jouer la partition

Guitar Pro a été étudié pour faciliter au maximum l'apprentissage d'une partition. De nombreuses options sont ainsi disponibles concernant le jeu de la partition.

Lancer la lecture :

Pour lancer la lecture de la partition, vous pouvez utiliser les fonctions du menu Son 88, la **barre espace** [ESPACE] du clavier ou la barre d'outils **Son** :



Le point de départ de la lecture peut être au choix :

- Depuis la position en cours
- Depuis le début de la partition
- Depuis le début de la mesure en cours (joue uniquement la mesure en cours)
- Depuis un marqueur 31

Guitar Pro mémorise le dernier mode de lecture choisi (hors marqueur), et l'affecte au bouton de lecture de la barre d'outils ainsi qu'à la barre ESPACE. Il est ainsi inutile de passer à chaque fois par les menus pour obtenir le mode de lecture voulu.

Jouer en boucle :

Le menu **Son** > **Jouer en boucle** permet de jouer en boucle tout ou partie de la partition en fonction du mode de lecture choisi :

- \+ Joue la partition jusqu'à la fin puis redémarre à la première
- \+ Idem
- \+ Joue la mesure en cours en boucle
- \+ Joue la partition en boucle entre le marqueur choisi et le prochain marqueur

Ce dernier mode est donc approprié pour jouer en boucle une section précise de la partition.

Le menu **Son** > **De plus en plus vite** [F9] permet de jouer en boucle une section précise de la partition tout en faisant varier le tempo à chaque passage. Les paramètres sont la mesure de départ, la mesure de fin, le tempo initial, le tempo final et l'incrémentation du tempo à chaque passage. Cette fonction est très utile pour apprendre un passage délicat en partant d'un tempo inférieur au tempo réel pour aller progressivement vers le tempo réel.

Astuce : Vous pouvez utiliser la fonction **De plus en plus vite** pour jouer en boucle une section de la partition sans changement de tempo.

Tempo :

Le menu **Son** > **Tempo** permet de définir le tempo initial de la partition. Il est possible de programmer des changements de ce tempo en cours de partition en utilisant la fonction Changement de paramètres 28.

Pendant la lecture, le tempo en cours est affiché dans la barre de titre de Guitar Pro.


Le bouton **Tempo relatif** x 0.50 à droite du tempo permet d'affecter à tout moment un coefficient au tempo en cours afin d'accélérer ou de ralentir le jeu sans modifier le fichier. Le coefficient peut varier de x0.25 (4 fois plus lentement) à x2 (2 fois plus rapide). Pour désactiver cette fonction, il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton de Tempo relatif.

Métronome et décompte :

Le menu **Son** > **Métronome** permet d'activer le métronome pendant la lecture. L'onglet **Général** du menu **Options** > **Préférences** [F7] permet de paramétrer le métronome. Le métronome peut aussi être utilisé seul 73.

Le menu **Son** > **Décompte** permet de demander à Guitar Pro d'effectuer une mesure à vide avant de lancer la lecture. Cela permet de bien reprendre en main son instrument avant de jouer, mais aussi de prendre la mesure du tempo pour démarrer sur le bon rythme.

La table de mixage :



	S	M	Nom	Port	C	C2	Instrument	Volume	Pan	Cho	Rev	Pha	Tre
1	S		Melody	1	7	8	52 - Choir Aahs	13	0	0	0	0	0
2	S		Rhythm Guitar	1	1	2	29 - Overdriven Guitar	11	0	0	0	0	0
3			Solo Guitar	1	3	4	30 - Distortion Guitar	15	0	0	0	0	0
4			Bass	1	5	6	34 - Electric Bass (pick)	11	0	0	0	0	0
5		M	Percussions	1	10	10	0 - Kit Batterie 0	13	0	0	0	0	0

La table de mixage permet de régler les paramètres audio des pistes tels que l'instrument, le volume, le panoramique, etc. Ces paramètres correspondent à l'état initial de la partition, mais vous pouvez programmer des changements de paramètres 28 à des endroits précis de la partition.
De plus, la table de mixage peut être modifiée pendant la lecture. Vous pouvez ainsi lancer la lecture, cliquer sur l'instrument d'une piste et sélectionner les instruments disponibles un par un pour entendre celui dont la sonorité est la plus adaptée.

La table de mixage inclut pour chaque piste une case S pour **Solo** et M pour **Mute** permettant respectivement de jouer une ou plusieurs pistes en solo (sans les autres pistes) et de couper le son d'une ou plusieurs pistes.
Si vous ne souhaitez écouter qu'une ou deux pistes, il est plus rapide de mettre ces pistes en Solo. En revanche, si vous souhaitez couper le son d'une ou deux pistes seulement (pour les jouer vous-même par exemple), il est plus rapide de passer par l'option Mute.

Les paramètres volume, panoramique, chorus, reverb, phaser et tremolo peuvent être affichés sous la forme de potentiomètres 13 ou réduits sous la forme d'une simple valeur numérique 13. Dans ce cas, cliquez dans la partie supérieure de la valeur pour l'augmenter, et dans la partie inférieure pour la diminuer. L'instrument peut également être réduit.

Pour passer de l'affichage potentiomètre à l'affichage numérique, cliquez sur le titre du paramètre.
Les boutons < > au-dessus du n° de la piste permettent de réduire ou d'agrandir tous les paramètres.

A savoir : Certaines cartes sons ne prennent pas en charge les paramètres chorus, reverb, phaser et tremolo. Dans ce cas, les utiliser n'a aucun effet sur le son produit.

Suivi de la note jouée :

Le menu **Options** > **Préférences** [F7], onglet **Général** permet de règler le suivi de la note jouée. Différentes options sont possibles :

- Affichage d'un rectangle autour de la mesure jouée
- Note jouée en subrillance
- Triangle sous la note jouée

Ces options peuvent être cumulées.

Selon la puissance de votre ordinateur, il est possible que le suivi de la note jouée soit en retard sur le son. Dans ce cas, utilisez uniquement le suivi de la mesure jouée.

Mode pas-à-pas :

Les boutons  et  permettent de jouer la partition note par note.

Lors de la lecture, ces boutons se transforment en  et  permettant de se déplacer de mesure en mesure sans stopper la lecture.

II.3 Imprimer une partition


II.3.1 Configurer l'impression

Dans Guitar Pro, le paramétrage de l'impression se fait de manière globale pour tous les fichiers, quelle que soit leur provenance. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir des impressions homogènes les unes avec les autres, dans le style que vous avez défini.

De plus, cette option permet de choisir au dernier moment la façon dont va s'imprimer la partition. Vous pouvez ainsi modifier en quelques secondes la mise en page sans devoir ressaisir tout le fichier.

Les paramètres d'impression :

L'onglet **Impression** du menu **Options** > **Préférences** [F7] permet de régler les paramètres d'impression :



Vous pouvez notamment régler les marges, la zone d'impression, les tailles et positions des éléments de la partition, mais aussi les couleurs, les polices et les éléments visibles ou non. Le paramètre **Proportions globales** agit de manière globale sur l'ensemble de la partition. Ce paramètre permet par exemple de réduire très simplement une partition trop longue pour qu'elle tienne sur quelques pages seulement.

Enfin, il est possible de fixer le nombre de mesures par portée. Si ce paramètre n'est pas renseigné, Guitar Pro définit automatiquement les retours à la ligne (comme pour l'affichage).

Trois configurations personnalisées peuvent être sauvegardées en cliquant sur les disquettes :



Le bouton **Voir** permet de lancer l'Aperçu avant impression 50.

Impression multipistes :

Guitar Pro se base sur l'affichage pour définir la façon dont il doit imprimer les pistes. Ainsi, si votre affichage est configuré en monopiste, seule la piste active sera imprimée. En multipistes, seules les pistes visibles seront imprimées (voir la rubrique Configurer l'affichage 42).

Impression de la tablature et/ou notation standard :

La notation tablature est systématiquement imprimée. En revanche, l'impression de la notation standard est optionnelle. Pour ne pas l'imprimer, il suffit de la désactiver à l'affichage (menu **Affichage** > **Notation Standard**).

Impression une liste d'accords en haut de la partition :


Guitar Pro permet d'imprimer une liste de diagrammes d'accords en haut de la partition. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Les diagrammes d'accords 64.

Configurer l'imprimante :

Le menu **Fichier** > **Configurer l'imprimante** permet de sélectionner l'imprimante à utiliser ainsi que les dimensions du papier.

II.3.2 L'aperçu avant impression

Le menu **Fichier** > **Aperçu avant impression** permet de visualiser l'impression à l'écran :



Les boutons et permettent de zoomer dans l'aperçu.

Les boutons et permettent de recadrer la page.

Le bouton **Préf.** permet de modifier les paramètres d'impression 49.

Le bouton **Imprimer** lance l'impression 51 de la partition.

II.3.3 Lancer l'impression

Le menu  **Fichier** > **Imprimer** [CTRL+P] permet de lancer l'impression de la partition. Il est possible de sélectionner les pages à imprimer.

Cette commande est également accessible depuis l'Aperçu avant impression 50.


II.4 Importer une partition

II.4.1 Importation MIDI

Définition : MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Il s'agit d'un protocole, un langage universel permettant de communiquer des informations musicales numériques entre ordinateurs, synthétiseurs, séquenceurs, etc. Les fichiers MIDI comprennent des messages décrivant de façon précise une partition : notes, rythme, tempo, instruments, etc. La qualité de restitution sonore d'un fichier MIDI dépend de la carte son utilisée.

Le menu **Fichier** > **Importer** > **MIDI** permet d'importer un fichier MIDI dans Guitar Pro. Guitar Pro supporte les formats MIDI 0 et 1.

Après sélection du fichier MIDI (.mid) à importer, Guitar Pro ouvre la fenêtre d'importation MIDI. Les différentes pistes MIDI du fichier sont affichées sur la gauche. Il est possible de les écouter ou d'ouvrir un autre fichier.



A savoir : La fenêtre d'importation MIDI ne vous empêche pas de manipuler la partition. De plus, elle peut être réduite à l'aide du bouton ▲ en bas à gauche.

Deux modes d'importation sont possibles :

- **Importation rapide :**

  L'importation rapide est automatique. Elle permet de créer un fichier très rapidement, mais de ce fait elle offre moins de contrôle que l'importation manuelle.

  Pour chaque piste sélectionnée dans la liste des pistes MIDI, une piste Guitar Pro est créée. L'accordage de la piste est choisi automatiquement à partir du nom de la piste MIDI. Le titre et les changements de signature sont automatiquement importés.

  La case à cocher **Utiliser 2 canaux par piste** détermine si Guitar Pro doit affecter 2 canaux pour chaque piste. Cette option est utile si par la suite, vous avez l'intention d'ajouter des effets bend ou slide à la tablature. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configurer le son 44.

  L'importation rapide écrase la partition existante.

- **Importation manuelle :**

  L'importation manuelle offre plus de contrôle. Elle doit être utilisée lorsque l'importation rapide ne vous donne pas le résultat attendu (ex: accordage spécifique d'une piste, non-reconnaissance de la piste percussions sur le canal 10, ...) ou lorsque vous souhaitez fusionner plusieurs pistes MIDI sur une seule piste Guitar Pro.

  L'importation manuelle, contrairement à l'importation automatique ne supprime pas les pistes déjà existantes sur la partition. Vous pouvez donc utiliser ce mode pour ajouter une piste (les percussions par exemple) sur une partition déjà existante.

  Le processus d'importation est le suivant :

  1. Utilisez le menu **Fichier** > **Nouveau** [Ctrl+N] pour créer un nouveau fichier (sauf si vous voulez ajouter des pistes à une partition existante).
  2. Cliquez sur le premier bouton **Importer le titre et les changements de signature** (si vous souhaitez importer ces données).
  3. Cliquez sur le deuxième bouton **Ajouter une piste Guitar Pro**. Sélectionnez le type de piste souhaité (instrumentale ou percussions), puis réglez l'accordage de la piste en fonction de la piste MIDI que vous allez importer.
     Vous pouvez aussi utiliser une piste déjà existante, et régler simplement son accordage via le menu **Piste** > **Propriétés** [F6].
  4. Sélectionnez dans la fenêtre MIDI la piste MIDI à importer. A noter que vous pouvez sélectionner plusieurs pistes MIDI, elles seront dans ce cas fusionnées sur une seule piste Guitar Pro. Cliquez sur le troisième bouton **Importer la ou les pistes sélectionnées**.
  5. Reprenez à partir de l'**étape 3** jusqu'à avoir importé toutes les pistes souhaitées.

Quel que soit le mode d'importation choisi, Guitar Pro permet de définir avec précision la façon **d'arrondir la position ainsi que la durée des notes**. Par ailleurs, il peut être nécessaire de **transposer les notes importées une octave plus bas**.

Quelques remarques sur l'importation MIDI :

- Guitar Pro importe les changements de paramètres des pistes MIDI (changements de tempo, de volume, d'instrument, ...)
- Les fichiers MIDI ne comportent pas les informations de doigté propres à la guitare. Guitar Pro utilise donc son outil de placement automatique des doigts 35 pour obtenir le doigté le plus cohérent possible.
- Après l'importation, il est possible que l'écoute dans Guitar Pro soit différente du fichier MIDI original. Plusieurs causes sont possibles:
  - Certaines notes d'une piste n'ont pas pu être importées du fait de l'accordage choisi pour la piste Guitar Pro (notes trop graves ou trop aiguës) ;
  - Certaines notes sont trop courtes et n'ont pas pu être importées ;
  - Le fichier MIDI utilise des variations de pitch (non importées dans Guitar Pro), changeant ainsi la hauteur des notes.

II.4.2 Importation ASCII

Définition : Le format ASCII est une représentation texte d'une tablature dans laquelle les lignes sont représentées par des tirets « ------ ». Ce format, bien que peu esthétique, est le seul permettant d'échanger une tablature sans devoir recourir à un logiciel spécifique. Il est très utilisé sur Internet. L'extension de fichier généralement utilisée est .txt ou .tab.


Guitar Pro permet d'analyser les fichiers textes ASCII pour en extraire les informations musicales. Vous pouvez ainsi passer d'une partition "symbolique" à une vraie partition Guitar Pro que vous pouvez écouter, modifier et imprimer.

Guitar Pro importe les notes, la rythmique, les effets et les changements de mesure. L'importation se fait sur la piste active. Il est ainsi possible d'importer successivement plusieurs fichiers correspondants aux différents instruments.

Le fichier à importer peut être agrémenté de commentaires ou de textes divers, Guitar Pro est capable d'extraire les tablatures quel que soit le contenu du fichier. Les seules règles à respecter pour que l'importation se fasse correctement sont les suivantes :

- Les lignes doivent être représentées par des tirets : « - ».
- Les changements de mesure doivent être indiqués par un trait vertical sur chacune des cordes : «|».
- Il ne doit pas y avoir de ligne vide entre deux cordes d'une même ligne de tablature.
- Les commentaires au sein même des lignes de tablature sont à éviter.

Le menu **Fichier** > **Importer** > **ASCII** permet d'ouvrir la fenêtre d'importation ASCII. Celle-ci contient une zone de texte permettant de coller la tablature à importer. Il est également possible d'ouvrir un fichier ou de l'imprimer au moyen des boutons et situés en haut à gauche.



Il est possible de modifier la tablature ASCII avant de lancer l'importation afin de corriger certains problèmes pouvant gêner l'importation.
La liste déroulante **Importer en** permet de choisir la rythmique par défaut. Si la valeur <variable> est choisie, Guitar Pro tente au mieux d'importer la rythmique en se basant sur le nombre d'intervalles choisi dans la deuxième liste pour l'espacement entre deux noires.
Après l'importation ASCII, il est souvent nécessaire de retoucher la rythmique pour que les mesures soient complètes. L'outil Redécoupage des mesures 35 peut être utile à cet effet. Si la partition est jouée sans que les mesures ne soient complètes, la rythmique sera incorrecte et les notes dépassant la mesure ne seront pas jouées.

II.4.3 Importer d'autres formats

D'autres logiciels de musique ou de guitare utilisent leur propre format. Dans sa version actuelle, Guitar Pro ne permet pas d'importer d'autres formats que les standards MIDI et ASCII. Cependant, la plupart des logiciels sont compatibles avec ces deux formats, dont vous pouvez vous servir comme passerelle entre Guitar Pro et ces logiciels.

Importation de fichiers audio :

Guitar Pro ne permet pas d'importer des fichiers audio tels que les fichiers wave, mp3, ...

Il est important de comprendre la différence entre les **formats musicaux** tels que les formats Guitar Pro ou MIDI et les **formats audio**.

Les formats musicaux ne contiennent aucune information sonore. Ils définissent un ensemble de notes, par leur durée et leur hauteur, ainsi que d'autres informations propres au format (pistes, effets, notation, ...). Ce type de format définit donc une partition de manière précise et peut être importé d'un logiciel à l'autre, pourvu que le format soit publié.

Les formats audio quant à eux sont totalement différents. Ils n'incluent aucune information concernant la partition du morceau. Ils contiennent uniquement le signal audio permettant de jouer le fichier, ainsi que d'éventuelles informations sur le titre du morceau, l'auteur, etc.
Ainsi, l'importation d'un format audio est extrêmement complexe puisqu'elle consiste à analyser un signal audio, isoler le son de chaque instrument, puis analyser les fréquences afin d'en extraire les notes.
Certains logiciels comme Digital Ear® permettent de faire cette manipulation. En règle générale, l'analyse fonctionne bien si le fichier ne contient qu'un seul instrument monophonique, c'est-à-dire une simple mélodie. Une fois l'analyse faîte, la partition peut être enregistrée au format MIDI. Il est alors possible **d'importer ce fichier MIDI dans Guitar Pro**.

II.5 Exporter une partition

II.5.1 Exportation MIDI

Définition : MIDI - Musical Instrument Digital Interface. Il s'agit d'un protocole, un langage universel permettant de communiquer des informations musicales numériques entre ordinateurs, synthétiseurs, séquenceurs, etc. Les fichiers MIDI comprennent des messages décrivant de façon précise une partition : notes, rythme, tempo, instruments, etc. La qualité de restitution sonore d'un fichier MIDI dépend de la carte son utilisée.

Le menu **Fichier** > **Exporter** > **MIDI** permet d'exporter la partition au format MIDI (.mid). Le fichier est exporté au format MIDI 1.

Le menu **Options** > **Préférences** [F7], onglet **Général** permet d'indiquer si les effets et les renvois doivent être exportés ou non.

Pour qu'une piste ne soit pas exportée, il suffit de la rendre muette (bouton M sur la table de mixage 46).


A savoir : Guitar Pro permet d'affecter 2 canaux pour une seule piste afin d'en améliorer le rendu sonore. Certains logiciels ne supportent pas l'utilisation de plusieurs canaux pour la même piste. Ainsi, si vous avez des difficultés pour ouvrir les fichiers MIDI exportés par Guitar Pro, utilisez un seul canal par piste.

II.5.2 Exportation ASCII

Définition : Le format ASCII est une représentation texte d'une tablature dans laquelle les lignes sont représentées par des tirets « ------ ». Ce format, bien que peu esthétique, est le seul permettant d'échanger une tablature sans devoir recourir à un logiciel spécifique. Il est très utilisé sur Internet. L'extension de fichier généralement utilisée est .txt ou .tab.

Le menu **Fichier** > **Exporter** > **ASCII Tab** permet d'exporter la piste active au format tablature ASCII.

Une fenêtre apparaît, permettant de prévisualiser la sortie et de la configurer en nombre de colonnes :



Le bouton **Imprimer** permet d'imprimer la partition ASCII.

Le bouton **Exporter** enregistrer la partition ASCII dans le fichier de votre choix (.tab).

II.5.3 Exportation WAVE (audio)

Le menu **Fichier** > **Exporter** > **Wave** permet d'enregistrer un fichier audio à partir du son MIDI produit par la lecture de la partition.

L'export WAVE permet ainsi d'écouter vos partitions sans utiliser Guitar Pro. Vous pouvez de plus graver le fichier obtenu sur un CDROM à l'aide d'un logiciel de gravure tel que Nero® ou EasyCD Creator®.


Lorsque vous lancez l'export WAVE, Guitar Pro vous demande de sélectionner le périphérique d'entrée audio à utiliser :



Ne sélectionnez pas une entrée externe comme le micro qui enregistre le son sortant de vos enceintes, générant ainsi des bruits de fond. Testez les différents périphériques pour trouver le bon. Si aucun des périphériques ne fonctionne, vous devez modifier vos paramètres son dans Windows® de la façon suivante:

- Dans Guitar Pro, lancez le menu **Options** > **Contrôle du volume de Windows**
- Sélectionnez le menu **Options** > **Propriétés**
- Dans la zone **Ajuster le volume pour**, sélectionnez **Enregistrement**
- Assurez-vous que toutes les lignes sont cochées, et cliquez sur **OK**
- Vérifiez pour chaque périphérique que le volume n'est pas coupé
- Le périphérique sélectionné n'a pas d'importance car vous le choisissez au moment de l'exportation

Après la sélection du périphérique, une fenêtre apparaît permettant de définir l'encodage à utiliser :



Plus la valeur en kbits par secondes est grande, meilleure sera la qualité, mais plus le fichier sera volumineux.
Il est possible d'enregistrer un réglage au moyen de la partie supérieure de cette fenêtre.


La fenêtre suivante permet de spécifier l'emplacement et le nom du fichier à créer.

Il suffit ensuite de lancer la lecture pour commencer l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous stoppez la lecture ou lorsque celle-ci s'arrête toute seule (fin du morceau par exemple).

L'enregistrement n'est effectué qu'une seule fois, vous devez donc repasser par le menu d'exportation WAVE pour faire un nouvel enregistrement.

II.5.4 Exportation BMP (image)

Le menu **Fichier** > **Exporter** > **BMP (image)** permet d'enregistrer la partition sous la forme d'une grande image. Cette fonction peut être utile si vous souhaitez par exemple afficher vos partitions sur une page web.



L'image produite correspond exactement à l'image de la partition dans le logiciel Guitar Pro. Vous pouvez ainsi jouer sur l'affichage monopiste/multipistes, l'affichage ou non de la notation standard, ainsi que les autres paramètres d'affichage 42 pour contrôler l'image produite.

Le bouton **Exporter** permet d'enregistrer l'image.

A savoir : La largeur de l'image est fonction de la largeur de la fenêtre d'affichage de la partition de Guitar Pro. Pour réduire ou augmenter la largeur de l'image, redimensionnez simplement la fenêtre de Guitar Pro.

A savoir : Le format BMP image est adapté aux écrans d'ordinateurs. Si vous souhaitez insérer une partition dans un document destiné à être imprimé, nous vous recommandons plutôt d'installer un pilote d'impression pdf et de passer par le menu d'impression 51.

Attention : L'exportation BMP n'est possible qu'en mode défilement vertical 42.

Attention : Si une partition est trop grande, elle risque de générer une image qui dépassera la capacité mémoire de votre ordinateur, provoquant ainsi une erreur du logiciel. Dans ce cas, passez en monopiste, ou exportez votre partition en plusieurs fois (en utilisant la fonction Couper 32 pour réduire le nombre de mesures).

II.5.5 Exportation Guitar Pro 3

Le menu **Fichier** > **Exporter** > **Format Guitar Pro 3.0** permet d'exporter la partition au format Guitar Pro 3. Une fenêtre apparaît permettant de spécifier l'emplacement et le nom du fichier à créer.

A savoir : Du fait des fonctionnalités rajoutées entre la version 3 et la version 4, certains éléments ne pourront pas être exportés dans le fichier Guitar Pro 3 (doigtés, médiator, trill, paroles, ...). Voir la rubrique Nouveautés.



Les outils du guitariste

III Les outils du guitariste


III.1 Les diagrammes d'accords

Si l'outil **diagrammes d'accords** permet d'enrichir la tablature, il constitue à lui seul un véritable **outil de référence pour le guitariste**, indépendamment de la tablature.

Pour ouvrir la fenêtre de diagrammes d'accords, utilisez le menu **Note** > **Accord** [A].

Comme pour tous les outils dans Guitar Pro, les diagrammes d'accords s'adaptent automatiquement à l'accordage 15 choisi pour la piste active. Vous pouvez ainsi obtenir et générer des diagrammes pour un accordage exotique, introuvable dans un dictionnaire d'accords.

La fenêtre de diagrammes d'accords se compose de plusieurs zones :



Les différentes zones de la fenêtre sont interactives et il est important de bien comprendre leur mécanisme afin d'exploiter au mieux l'outil de diagrammes d'accords :

Zone A - La construction de l'accord :

La zone (A) permet de construire l'accord par son nom. Des milliers de combinaisons sont possibles.

Lorsque vous cliquez dans une des listes de la zone (A), Guitar Pro affiche le nom de l'accord ainsi défini dans la zone (B) et propose une liste de diagrammes correspondants dans la zone (C). Le premier diagramme de la liste est par défaut sélectionné comme diagramme principal de la zone (B).

Il est possible de définir un renversement (note basse différente de la fondamentale) ou d'indiquer directement la note basse (sur la corde la plus grave).
Le menu **Options** > **Préférences** [F7], onglet **Général** permet de choisir d'afficher ou non la note basse dans le nom de l'accord lorsque celle-ci est différente de la fondamentale.

Zone B - Le diagramme principal :

La zone (B) affiche le diagramme principal - c'est-à-dire celui qui va être ajouté sur la partition - ainsi que son doigté, sa construction théorique et enfin son nom. Le doigté est affiché dans le rond de la note (1 pour l'index, 2 pour le majeur...) et est repris sous le diagramme (pour le modifier).

Vous pouvez construire un diagramme en cliquant directement sur celui-ci :

- Cliquez sur une case pour ajouter ou retirer une note.
- Utilisez la barre de défilement pour modifier la fret de base.
- Cliquez sur les cases à droite pour forcer ou empêcher un barré. Les barrés sont automatiquement proposés par Guitar Pro.
- Cliquez sur les chiffres sous le diagramme pour définir le doigté main gauche. Le doigté est automatiquement proposé, mais si vous le modifiez, Guitar Pro mémorisera votre choix et l'utilisera par la suite pour un accord similaire.
- Cliquez éventuellement sur les cases à cocher 1', 3', ... pour omettre certaines notes de la construction.
- Changez éventuellement le nom proposé par Guitar Pro qui sera affiché sur la tablature.

Important : Lorsque vous cliquez sur le diagramme principal, la zone (A) passe en mode "**Perso**" et le nom de l'accord est effacé afin que vous le saisissiez vous-même. Il est alors conseillé de choisir dans la liste **Différents noms** le nom souhaité pour l'accord construit, afin que Guitar Pro nomme automatiquement l'accord et surtout qu'il définisse sa construction dans la zone (A). Cela vous permettra par exemple de voir les autres positions possibles dans la zone (C) pour l'accord que vous avez construit.

Au-dessus du diagramme, un rond représente une corde jouée à vide (sans appuyer sur les frets), et une croix représente une corde non jouée.

Zone C - La liste des diagrammes :

La zone (C) affiche la liste des diagrammes possibles pour l'accord construit dans la zone (A).

Vous pouvez faire afficher plus ou moins de diagrammes en fonction de leur complexité en sélectionnant les modes **Simple**, **Moyen** ou **Tout** dans la zone (A).

Cliquez sur l'un de ces diagrammes pour qu'il devienne le diagramme principal dans la zone (B). Vous pouvez aussi faire défiler les diagrammes en utilisant la barre de défilement horizontale sous le diagramme principal.

Pour entendre l'accord sélectionné, enfoncez le bouton en bas à droite du diagramme principal.

Liste D - Différents noms :

La liste (D) **Différents noms** affiche les noms possibles pour le diagramme principal. Cliquez sur l'un de ces noms pour que Guitar Pro reconstruise ce nom dans la zone (A) et mette ainsi à jour la liste des diagrammes possibles dans la zone (C).

Liste E - Utilisés :

La liste (E) **Utilisés** affiche les diagrammes qui sont utilisés dans la partition. Utilisez cette liste lorsque vous avez plusieurs fois le même diagramme dans la partition. Vous éviterez ainsi de le reconstruire à chaque fois. Cette liste est automatiquement mise à jour pendant la saisie. En revanche elle est vidée à chaque ouverture d'un fichier.

Les boutons  permettent d'ajouter, supprimer, mettre à jour ou ordonner les diagrammes de la liste.

Le passage de la souris sur un élément de la liste affiche automatiquement le diagramme correspondant dans une petite fenêtre surgissante.

Liste F - Au début :

La liste (F) **Au début** vous permet de définir les diagrammes que vous souhaitez faire apparaître en haut de la partition, au-dessus de la tablature. Cette liste de diagrammes n'apparaît que sur les impressions. En général, soit l'on met les diagrammes directement sur la tablature, soit on les regroupe en haut et l'on n'utilise que le nom des accords dans la tablature.

Les boutons  permettent d'ajouter, supprimer, mettre à jour ou ordonner les diagrammes de la liste.

Le passage de la souris sur un élément de la liste affiche automatiquement le diagramme correspondant dans une petite fenêtre surgissante.

Liste G - Librairie :

La liste (G) **Librairie** vous permet de créer votre librairie personnelle d'accords, indépendante du fichier ouvert.

Les boutons  permettent d'ajouter, supprimer, mettre à jour ou ordonner les diagrammes de la liste.

Le passage de la souris sur un élément de la liste affiche automatiquement le diagramme correspondant dans une petite fenêtre surgissante.

Autres éléments :

La case à cocher **Utiliser diagramme** permet d'afficher sur la tablature le diagramme de l'accord. Si cette case n'est pas cochée, seul le nom de l'accord est affiché sur la tablature.

La case à cocher **Doigté** permet d'afficher le doigté de l'accord sous le diagramme.

Le bouton **Effacer** permet de supprimer l'accord sur le temps sélectionné.

A savoir : Lorsque vous ouvrez la fenêtre de diagrammes d'accords, les notes du temps sélectionné sont automatiquement placées sur le diagramme principal si aucun diagramme n'était défini pour ce temps.

A savoir : Lorsque vous validez la fenêtre de diagrammes d'accords, les notes du diagramme principal sont automatiquement ajoutées sur la tablature si aucune note n'était définie pour le temps sélectionné.

A savoir : Les tailles des diagrammes sur l'écran et à l'impression peuvent être paramétrées dans les menus **Options** > **Préférences** [F7], onglets **Affichage** et **Impression**.

Astuce : Pour ouvrir un diagramme d'accord sur la partition, il suffit de double-cliquer sur le diagramme.

En conclusion, la richesse de l'outil de diagrammes d'accords permet d'entrevoir différentes utilisations. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour :

- Agrémenter vos tablatures de diagrammes.
- Apprendre les différentes positions possibles sur le manche pour un accord donné.
- Connaître le nom d'un accord que vous avez trouvé sur votre guitare, et voir ou écouter les autres positions possibles pour en trouver une éventuellement plus facile à jouer, ou bien dont l'harmonie correspond mieux au morceau que vous composez.
- Retrouver les positions des accords standards dans des accordages exotiques, de 4 à 7 cordes.

Documentation Guitar Pro 4.1 - Copyright © 2004 Arobas Music - Tous droits réservés

III.2 Les gammes

L'outil gammes permet de visualiser et d'écouter un grand nombre de gammes dans n'importe quelle tonalité. Il permet également de retrouver la gamme utilisée dans une partition.

Pour activer l'outil gammes, utilisez le menu **Outils** > **Gammes**. Il est également possible d'utiliser le bouton **Gammes** en haut à droite du manche de guitare 69 ou du piano 71.

L'ouverture de l'outil gammes provoque automatiquement l'ouverture du piano. Pour visualiser les gammes sur le manche de guitare, utilisez le menu **Affichage** > **Manche de guitare** avant de lancer l'outil gammes.

Les modes d'affichage du manche de guitare et du piano sont automatiquement positionnés sur **Voir [Temps] + [Gamme]**. Vous pouvez affiner l'affichage du manche de guitare afin de visualiser au choix pour chaque note de la gamme : **le nom de la note**, **l'intervalle**, **le degré**.




Pour afficher une gamme, sélectionnez la tonalité voulue (C, C#, ...), puis le nom de la gamme. Guitar Pro affiche les notes de la gamme. Pour les écouter, il suffit de cliquer sur les notes. Guitar Pro affiche également la construction de la gamme, avec les intervalles et le nombre de demi-tons entre chaque note.

Comme pour tous les outils dans Guitar Pro, l'affichage des notes sur le manche est fonction de l'accordage 15 choisi pour la piste active.

Recherche de la gamme utilisée dans la partition :

Le bouton **Recherche gamme** permet d'accéder à la fonction de recherche :



Sélectionnez l'intervalle de mesures à analyser, puis cliquez sur le bouton **Analyser**. Guitar Pro affiche alors une liste de Tonalités/Gammes possibles en indiquant le nombre d'incidents détectés entre crochets (ex. [0]). Les incidents correspondent à des notes hors de la gamme. La liste est triée par nombre d'incidents croissant.

A savoir : Si la recherche de gamme donne de mauvais résultats, il est possible que la partition contienne un changement de tonalité. Dans ce cas, repérez ce changement de tonalité à l'oreille et limitez l'analyse à un intervalle de mesures sans changement de tonalité.


Astuce : Guitar Pro ne permet pas de placer directement une gamme depuis l'outil Gammes sur la tablature. Cependant, en affichant la gamme voulue sur le manche de guitare, il est ensuite rapide de cliquer sur le manche pour placer les notes sur la tablature. Vous pouvez même cliquer sur le manche avec le bouton droit de la souris pour déplacer le curseur automatiquement vers la droite après l'ajout d'une note. L'opération est alors très rapide.

III.3 Le manche de guitare

Le manche de guitare offre de nombreuses fonctionnalités. Il peut être utilisé pour visualiser les notes de la partition, pour les saisir, ou encore pour visualiser des gammes 67.

Pour activer le manche de guitare, utilisez le menu **Affichage** > **Manche de guitare**.

Le manche de guitare s'adapte automatiquement à la piste active. Ainsi, le nombre de cordes et la position du capodastre dépendent du paramétrage de la piste 15. Si vous changez de piste, le manche de guitare sera automatiquement mis à jour.



Pour **ajouter** une note sur la partition, il suffit de cliquer sur le manche de guitare. Pour **supprimer** une note, il suffit de cliquer dessus.
Les boutons <= => permettent de se déplacer dans la partition. Ils évitent ainsi d'utiliser le clavier de l'ordinateur pour se déplacer si l'on souhaite effectuer la saisie uniquement à la souris.

Astuce : Un clic droit sur le manche de guitare permet de saisir une note puis de se déplacer automatiquement vers la droite. Cela évite de devoir utiliser le bouton de déplacement =>.

Les modes d'affichage :

Le bouton Voir permet de sélectionner ce que l'on souhaite voir sur le manche :

- **Voir [Temps]**

  Affiche uniquement les notes du temps sélectionné.

- **Voir [Temps] + [Mesure]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes de la mesure en cours.

- **Voir [Temps] + [Diagramme]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes du dernier diagramme d'accords rencontré.

- **Voir [Temps] + [Temps suiv.]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes du temps suivant.

- **Voir [Temps] + [Gamme]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes de la gamme sélectionnée dans l'outil gammes. Pour les notes de la gamme, Guitar Pro permet d'afficher au choix :

  - Le nom de la note
  - L'intervalle
  - Le degré

Nommage des notes :

Le bouton Nommer permet de définir la façon de nommer les notes affichées sur le manche :

- **Pas de nom**

  Aucun nom de note n'est affiché.

- **Nommer [Temps]**

  Seule les notes du temps sélectionné sont nommées.

- **Nommer [Temps] + [...]**

  Toutes les notes sont nommées.

Type de manche :

Guitar Pro propose 4 manches différents :

- **Electrique**
- **Acoustique**
- **Classique**
- **Basique**

Le choix du type de manche n'a aucune influence sur les fonctionnalités de l'outil, il s'agit uniquement d'un choix esthétique.

Permutation du manche (gaucher/droitier) :

Le bouton <--> permet de retourner le manche. Cette fonction est à utiliser pour les gauchers.

Affichage de la note survolée :

La note survolée à la souris est affichée sans que vous soyez obligé de cliquer sur la case.

Ouverture de l'outil gammes :


Le bouton **Gammes** en haut à droite du manche permet d'ouvrir l'outil gammes 67. L'affichage du manche est alors automatiquement placé sur **Voir [Temps] + [Gamme]** et restera sur cet affichage même après la fermeture de la fenêtre *Gammes*. Vous pouvez ainsi continuer à visualiser la gamme sélectionnée tout en saisissant votre partition. Pour supprimer l'affichage de la gamme, sélectionnez un autre affichage (par ex. **Voir [Temps] + [Mesure]**).

Astuce : Le manche de guitare est placé dans une barre d'outils. Vous pouvez ainsi l'attacher à la fenêtre principale au-dessus ou en dessous de la partition, ou le rendre flottant pour le positionner n'importe où sur l'écran.

III.4 Le piano

Comme le manche de guitare, le piano permet de visualiser et de saisir les notes de la partition. Il permet également de visualiser des gammes 67.

Pour activer le piano, utilisez le menu **Affichage** > **Piano**.



Pour **ajouter** une note sur la partition, il suffit de cliquer sur une touche du piano. Pour **supprimer** une note, il suffit de cliquer dessus.
Les boutons <= => permettent de se déplacer sur la partition. Ils évitent ainsi d'utiliser le clavier de l'ordinateur pour se déplacer si l'on souhaite effectuer la saisie à la souris.

Astuce : Un clic droit sur une touche du piano permet de saisir une note puis de se déplacer automatiquement vers la droite. Cela évite de devoir utiliser le bouton de déplacement .

Les modes d'affichage :

Le bouton Voir permet de sélectionner ce que l'on souhaite voir sur le piano :

- **Voir [Temps]**

  Affiche uniquement les notes du temps sélectionné.

- **Voir [Temps] + [Mesure]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes de la mesure en cours.

- **Voir [Temps] + [Temps suiv.]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes du temps suivant.

- **Voir [Temps] + [Gamme]**

  Affiche les notes du temps sélectionné et les notes de la gamme sélectionnée dans l'outil gamme.

Affichage de la note survolée :

La note survolée à la souris est affichée sans que vous soyez obligé de cliquer sur la case.

Ouverture de l'outil gammes :

Le bouton **Gammes** en haut à droite du piano permet d'ouvrir l'outil gammes 67. L'affichage du piano est alors automatiquement placé sur **Voir [Temps] + [Gamme]** et restera sur cet affichage même après la fermeture de la fenêtre *Gammes*. Vous pouvez ainsi continuer à visualiser la gamme sélectionnée tout en saisissant votre partition. Pour supprimer l'affichage de la gamme, sélectionnez un autre affichage (par ex. **Voir [Temps] + [Mesure]**).

A savoir : Le piano est placé dans une barre d'outils. Vous pouvez ainsi l'attacher à la fenêtre principale au-dessus ou en dessous de la partition, ou le rendre flottant pour le positionner n'importe où sur l'écran.

III.5 L'accordeur


Guitar Pro permet d'accorder sa guitare de différentes manières : à l'oreille, en branchant sa guitare sur l'ordinateur ou en utilisant un microphone. Quel que soit le mode d'utilisation, Guitar Pro se base sur l'accordage 15 de la piste active.

Pour régler l'accordage de la piste active, utilisez le menu **Piste** > **Propriétés** [F6].

- **L'accordeur MIDI**

  L'accordeur MIDI permet d'accorder sa guitare à l'oreille, corde par corde.

  Pour accéder à l'accordeur MIDI, utilisez le menu **Piste** > **Propriétés** [F6]. Sélectionnez le nombre de cordes, puis un accordage parmi ceux proposés dans la liste. Vous pouvez même personnaliser l'accordage pour chaque corde.




  Les boutons à gauche de chaque corde permettent de jouer en boucle la note de la corde choisie. Le son utilisé dépend de l'instrument choisi dans la table de mixage 46 pour la piste active.

- **L'accordeur digital**

  L'accordeur digital permet d'accorder sa guitare en la branchant sur l'entrée de la carte son ou en utilisant un microphone. Assurez-vous de bien ouvrir le volume du périphérique d'entrée de votre carte son ou du microphone. Contrairement à l'accordeur MIDI, l'accordeur digital ne produit aucun son.

  Pour accéder à l'accordeur digital, utilisez le menu **Outils** > **Accordeur digital**.



  Sélectionnez la note de la corde voulue, puis jouez cette corde à vide sur votre guitare. L'aiguille doit se placer à la verticale sur le vert pour que l'accordage soit parfait. Si l'aiguille ne bouge pas lorsque vous jouez la corde sur votre guitare, modifiez les réglages de votre carte son à partir du menu **Options** > **Contrôle du volume (Windows)** afin de vous assurer que l'entrée utilisée est bien ouverte.

III.6 Le métronome

Pour activer le métronome, utilisez le menu **Son** > **Métronome**.

Le métronome vous donne le tempo lorsque vous lancez la lecture d'un morceau. Vous pouvez cependant utiliser le métronome seul de la manière suivante :

1. Créez un nouveau fichier (menu **Fichier** > **Nouveau**)
2. Réglez le tempo voulu (menu **Son** > **Tempo**)
3. Activez le jeu en boucle (menu **Son** > **Jouer en boucle**)
4. Lancez la lecture (menu **Son** > **Jouer depuis le début**)

La mesure 1 (vide) sera ainsi jouée à l'infini.



Références

IV Références

IV.1 Les menus

IV.1.1 Le menu Fichier

 **Nouveau** [Ctrl+N]

Ferme la partition active et crée une nouvelle partition.

A lire : Créer une nouvelle partition 13

 **Ouvrir** [Ctrl+O]

Ferme la partition active et ouvre une partition existante.

A lire : Trouver des partitions 39

 **Parcourir** [Ctrl+B]

Recherche des fichiers Guitar Pro sur le disque dur.

A lire : Trouver des partitions 39

 **Chercher sur Internet**

Recherche des fichiers Guitar Pro sur Internet.

A lire : Trouver des partitions 39

 **Enregistrer** [Ctrl+S]

Enregistre la partition active.

 **Enregistrer sous**

Enregistre la partition active sous un nouveau nom

 **Propriétés de la partition** [F5]

Ouvre la fenêtre de propriétés de la partition.

A lire : Créer une nouvelle partition 13
A lire : Ajouter des paroles 29

 **Importer > MIDI**

Importe un fichier MIDI.

A lire : Importation MIDI 52

 **Importer > ASCII Tab**

Importe un fichier ASCII.

A lire : Importation ASCII 54

 **Exporter > MIDI**

Exporte la partition au format MIDI.

A lire : Exportation MIDI 57

Exporter > ASCII Tab

Exporte la partition au format ASCII.

A lire : Exportation ASCII 58

Exporter > Fichier WAVE (audio)

Exporte la partition au format audio WAVE.

A lire : Exportation WAVE (audio) 59
A lire : Importer d'autres formats 56

Exporter > Fichier BMP (image)

Exporte la partition au format image BMP.

A lire : Exportation BMP (image) 61

Exporter > Format Guitar Pro 3.0

Exporte la partition au format Guitar Pro 3.0.

A lire : Exportation Guitar Pro 3 62

Configurer l'imprimante

Configure l'imprimante.

A lire : Configurer l'impression 49

Imprimer [Ctrl+P]

Imprime la partition.

A lire : Lancer l'impression 51
A lire : Configurer l'impression 49

Aperçu avant impression

Ouvre l'aperçu avant impression.

A lire : L'aperçu avant impression 50
A lire : Configurer l'impression 49

Quitter

Ferme Guitar Pro.

IV.1.2 Le menu Mesure



Première [Maj+Ctrl+Gauche]

Déplace le curseur d'édition à la première mesure.

A lire : Se déplacer dans la partition 41



Précédente [Ctrl+Gauche]

Déplace le curseur d'édition à la mesure précédente.

A lire : Se déplacer dans la partition 41



Suivante [Ctrl+Droite]

Déplace le curseur d'édition à la mesure suivante.

A lire : Se déplacer dans la partition 41



Dernière [Maj+Ctrl+Droite]

Déplace le curseur d'édition à la dernière mesure.

A lire : Se déplacer dans la partition 41



Insérer [Ctrl+Ins]

Insère une mesure sur toutes les pistes.

A lire : Gérer les mesures 17
A lire : Utiliser le Couper/Copier/Coller



Couper [Ctrl+X]

Coupe une ou plusieurs mesures sur toutes les pistes.

A lire : Utiliser le Couper/Copier/Coller
A lire : Gérer les mesures 17



Copier [Ctrl+C]

Copie une ou plusieurs mesures d'une ou de toutes les pistes.

A lire : Utiliser le Couper/Copier/Coller
A lire : Gérer les mesures 17



Coller [Ctrl+V]

Colle les mesures coupées ou collées sur une ou toutes les pistes.

A lire : Utiliser le Couper/Copier/Coller
A lire : Gérer les mesures 17



Vider

Supprime les notes d'une ou plusieurs mesures sur une ou toutes les pistes.

A lire : Gérer les mesures 17

Tonalité

Ouvre la fenêtre de tonalité.

A lire : Créer une nouvelle partition 13
A lire : Gérer les mesures 17

Signature

Ouvre la fenêtre de signature.

A lire : Pré-requis 9
A lire : Créer une nouvelle partition 13
A lire : Gérer les mesures 17

Renvoi début

Ajoute un renvoi début à la mesure active.

A lire : Gérer les mesures 17

Répétitions

Ajoute une répétition à la mesure active.

A lire : Gérer les mesures 17

Renvoi fin

Ajoute un renvoi fin à la mesure active.

A lire : Gérer les mesures 17

Double barre

Ajoute une double barre à la mesure active.

A lire : Gérer les mesures 17

IV.1.3 Le menu Piste

 **Première** [Maj+Ctrl+Haut]

Déplace le curseur d'édition à la première piste.

A lire : Se déplacer dans la partition 41

 **Précédente** [Ctrl+Haut]

Déplace le curseur d'édition à la piste précédente.

A lire : Se déplacer dans la partition 41

 **Suivante** [Ctrl+Bas]

Déplace le curseur d'édition à la piste suivante.

A lire : Se déplacer dans la partition 41

 **Dernière** [Maj+Ctrl+Bas]

Déplace le curseur d'édition à la dernière piste.

A lire : Se déplacer dans la partition 41

 **Propriétés** [F6]

Ouvre la fenêtre de propriétés de la piste active.

A lire : Créer une nouvelle partition 13
A lire : Ajouter des pistes 15
A lire : L'accordeur 72

 **Ajouter** [Maj+Ctrl+Ins]

Ajoute une piste instrumentale ou percussions.

A lire : Ajouter des pistes 15

 **Supprimer** [Maj+Ctrl+Suppr]

Supprime la piste active.

A lire : Ajouter des pistes 15

IV.1.4 Le menu Note

 **Insérer un temps** [Ins]

Insère un silence à la position du curseur d'édition.

A lire : Saisir les notes 19

 **Supprimer le temps** [Ctrl+Suppr]

Supprime les notes du temps sélectionné.

A lire : Saisir les notes 19

 **Copier temps/triolet à la fin** [C]

Copie les notes du temps sélectionné à la fin de la mesure.

A lire : Saisir les notes 19

 **Lier le temps** [Ctrl+L]

Crée des liaisons avec toutes les notes précédentes.

A lire : Saisir les notes 19

 **Lier la note** [L]

Crée une liaison avec la note précédente.

A lire : Saisir les notes 19

 **Silence** [R]

Remplace les notes du temps sélectionné par un silence.

A lire : Saisir les notes 19

 **Durée du temps > ...** [+/-]

Détermine la durée de toutes les notes du temps sélectionné.

A lire : Saisir les notes 19

 **Durée du temps > Pointé** [*] ou [.]

Indique un pointé pour toutes les notes du temps sélectionné.

A lire : Saisir les notes 19

 **Durée du temps > ...** [/]

Indique un n-tolet pour toutes les notes du temps sélectionné.

A lire : Saisir les notes 19

 **Durée de la note** [Ctrl +/-]
Détermine la durée de la note sélectionnée.

A lire : Saisir les notes 19

Durée de la note > Pointé [Ctrl *] ou [Ctrl .]

Indique un pointé pour la note sélectionnée.

A lire : Saisir les notes 19

Durée de la note > n-tolet [Ctrl /]

Indique un n-tolet pour la note sélectionnée.

A lire : Saisir les notes 19

Nuance > ...

Détermine la nuance de la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Nuance 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Nuance > Appliquer à l'accord

Applique les nuances à toutes les notes de l'accord au lieu de la note sélectionnée seulement.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Nuance 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Nuance > Définir par défaut

Mémorise la nuance comme nuance par défaut pour les nouvelles notes.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Nuance 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Accord [A]

Ouvre la fenêtre d'accords.

A lire : Les diagrammes d'accords 64

Texte [T]

Insère un texte.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Texte 23

Changement de paramètres [F10] [double-clic]

Insère un changement de paramètres.

A lire : Insérer des événements 28

Doigté main gauche

Détermine le doigt de la main gauche (pour un droitier) à utiliser pour la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Doigté main gauche 23

Doigté main droite

Détermine le doigt de la main droite (pour un droitier) à utiliser pour la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Doigté main droite 23

Brush Down [Ctrl+D]

Indique un Brush Down sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Brush 23

Brush Up [Ctrl+U]

Indique un Brush Up sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Brush 23

Coup de médiator Up

Indique un Coup de médiator Up sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Coup de médiator 23

Coup de médiator Down

Indique un Coup de médiator Down sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Coup de médiator 23

Augmenter d'un demi-ton [Maj +]

Augmente la note sélectionnée d'un demi-ton.

A lire : Saisir les notes 19

Diminuer d'un demi-ton [Maj -]

Diminue la note sélectionnée d'un demi-ton.

A lire : Saisir les notes 19

Déplacer vers le haut [Maj+Haut]

Déplace la note vers la corde du dessus (sur la tablature) sans changer la note.

A lire : Saisir les notes 19

Déplacer vers le bas [Maj+Bas]

Déplace la note vers la corde du dessous (sur la tablature) sans changer la note.

A lire : Saisir les notes 19

IV.1.5 Le menu Effets

Note étouffée [X]

Insère un note étouffée à la position du curseur d'édition.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Note étouffée 23

Appoggiature [G]

Insère un appoggiature à la position du curseur d'édition.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Appoggiature 23

Note suggérée [O]

Indique une note suggérée à la position du curseur d'édition.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Note suggérée 23

Note accentuée

Indique une note accentuée à la position du curseur d'édition.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Note accentuée 23

Let Ring (laisser sonner) [I]

Indique que la note sélectionnée en let ring (laisser sonner).

A lire : Ajouter des symboles 23 > Let Ring 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Harmoniques

Indique une harmonique sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Harmoniques 23

Hammer On / Pull Off [H]

Indique un HO ou PO sur la note sélectionnée (en fonction de la valeur de la note suivante).

A lire : Ajouter des symboles 23 > Hammer On / Pull Off 23

Bend [B]

Indique un effet du type bend sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Bend 23

Tremolo Bar

Indique un effet du type tremolo bar sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Tremolo Bar 23

Slides [S]

Indique un slide sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Slides 23

Vibrato [V]

Indique un vibrato sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Vibrato 23

Wide Vibrato

Indique un wide vibrato (ou coup de vibrato) sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Wide Vibrato 23

Trill

Indique un trill sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Trill 23

Tremolo Picking

Indique un tremolo picking sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Tremolo Bar 23

Palm Mute [P]

Indique un palm mute sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Palm Mute 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Staccato

Indique un staccato sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Staccato 23

Tapping

Indique un tapping sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Tapping 23

Slap (Basse)

Indique un slap sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Slap 23

Pop (Basse)

Indique un pop sur la note sélectionnée.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Pop 23

Fade In [F]

Indique un fade in sur le temps sélectionné.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Fade In 23

IV.1.6 Le menu Marqueurs



Insérer [Maj+Ins]

Insère un marqueur sur la mesure active.

A lire : Ajouter des marqueurs 31



Liste

Affiche la liste des marqueurs.

A lire : Ajouter des marqueurs 31



Précédent [Maj+Gauche]

Se déplace au marqueur précédent.

A lire : Ajouter des marqueurs 31
A lire : Se déplacer dans la partition 41



Aller à...

Se déplace au marqueur sélectionné.

A lire : Ajouter des marqueurs 31
A lire : Se déplacer dans la partition 41
A lire : Jouer la partition 46



Suivant [Maj+Droite]

Se déplace au marqueur suivant.

A lire : Ajouter des marqueurs 31
A lire : Se déplacer dans la partition 41

IV.1.7 Le menu Outils



Accordeur digital

Ouvre l'accordeur digital.

A lire : L'accordeur 72



Gammes

Ouvre l'outil gammes.

A lire : Les gammes 67



Transposer

Transpose une ou toutes les pistes.

A lire : Utiliser les assistants 35



Placement automatique des doigts

Replace automatiquement les notes (choix de la meilleure corde) de la piste active.

A lire : Utiliser les assistants 35



Assistant Let Ring (laisser sonner)

Ouvre l'assistant Let Ring.

A lire : Utiliser les assistants 35
A lire : Ajouter des symboles 23 > Let Ring 23



Assistant Palm Mute

Ouvre l'assistant Palm Mute.

A lire : Utiliser les assistants 35
A lire : Ajouter des symboles 23 > Palm Mute 23



Assistant Nuance

Ouvre l'assistant Nuance.

A lire : Utiliser les assistants 35
A lire : Ajouter des symboles 23 > Nuance 23



Vérifier la durée des mesures [F8]

Vérifie la durée des mesures sur toutes les pistes par rapport à la signature.

A lire : Utiliser les assistants 35



Redécouper les mesures

Replace les barres de mesures sur la piste active en fonction de la durée des notes.

A lire : Utiliser les assistants 35
A lire : Saisir les notes 19

Compléter/Réduire les mesures avec des silences

Complète les mesures trop courtes et réduit les mesures trop longues.

A lire : Utiliser les assistants 35
A lire : Saisir les notes 19

IV.1.8 Le menu Son

 **Jouer depuis la position en cours** [Espace]

Lance la lecture depuis la position en cours.

A lire : Jouer la partition 46

 **Jouer depuis le début** [Espace]

Lance la lecture depuis le début de la partition.

A lire : Jouer la partition 46

 **Jouer la mesure en cours** [Espace]

Lance la lecture uniquement de la mesure en cours.

A lire : Jouer la partition 46

 **Jouer depuis le marqueur...**

Lance la lecture depuis le marqueur sélectionné.

A lire : Jouer la partition 46
A lire : Ajouter des marqueurs 31

 **De plus en plus vite** [F9]

Ouvre l'outil De plus en plus vite.

A lire : Jouer la partition 46

 **Stop** [Espace]

Stoppe la lecture.

A lire : Jouer la partition 46
A lire : Exportation WAVE (audio) 59

 **Jouer en boucle**

Indique que la lecture doit se faire en boucle.

A lire : Jouer la partition 46

 **Métronome**

Ajoute le métronome pendant la lecture.

A lire : Jouer la partition 46
A lire : Le métronome 73

 **Décompte**

Ajoute un décompte d'une mesure avant la lecture.

A lire : Jouer la partition 46

 **Tempo**

Détermine le tempo initial.

A lire : Jouer la partition 46
A lire : Insérer des événements 28

Capture MIDI

Active ou désactive la capture MIDI.

A lire : Saisir les notes 19
A lire : Configurer le son 44

Jouer à la saisie

Indique de jouer les notes au moment de leur saisie.

A lire : Saisir les notes 19

IV.1.9 Le menu Affichage

Vue multipistes

Active l'affichage multipistes.

A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Configurer l'impression 49
A lire : Créer une nouvelle partition 13

Défilement vertical

Active le défilement vertical.

A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Créer une nouvelle partition 13

Défilement horizontal

Active le défilement horizontal.

A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Créer une nouvelle partition 13

Permuter l'affichage

Permute l'affichage entre la zone de saisie et la table de mixage.

A lire : Configurer l'affichage 42

Espacement régulier dans la mesure éditée

Espace les notes de la mesure éditée sans tenir compte de la rythmique.

A lire : Saisir les notes 19

Montrer les notes en Let Ring [F11]

Affiche les notes en Let Ring (laisser sonner) suivie de "...".

A lire : Ajouter des symboles 23 > Let Ring 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Montrer les nuances [F12]

Affiche les notes plus ou moins foncées selon leur nuance.

A lire : Ajouter des symboles 23 > Nuance 23
A lire : Utiliser les assistants 35

Notation standard

Active la notation standard.

A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Configurer l'impression 49
A lire : Créer une nouvelle partition 13
A lire : Saisir les notes 19

Percussions

Affiche la fenêtre Percussions (disponible uniquement sur une piste percussions).

A lire : Les percussions 37
A lire : Ajouter des pistes 15
A lire : Importation MIDI 52

Manche de guitare

Affiche le manche de guitare.

A lire : Le manche de guitare 69
A lire : Les gammes 67
A lire : Saisir les notes 19

Piano

Affiche le piano.

A lire : Le piano 71
A lire : Les gammes 67
A lire : Saisir les notes 19

Menus et Barres d'outils

Liste des barres d'outils : Permet de sélectionner les barres d'outils visibles une à une.
Toutes : Affiche toutes les barres d'outils.
Aucune : Masque toutes les barres d'outils.
Position par défaut : Affiche et replace toutes les barres d'outils à leur position par défaut.
Images boutons GP3 : Utilise les images de Guitar Pro 3 pour les boutons dans les menus et barres d'outils.

A lire : L'écran principal 11
A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Se déplacer dans la partition 41

IV.1.10 Le menu Options



Préférences [F7]

Ouvre la fenêtre de préférences.

A lire : Configurer l'affichage 42
A lire : Configurer l'impression 49



Configuration MIDI

Ouvre la fenêtre de configuration MIDI.

A lire : Configurer le son 44



Contrôle du volume (Windows)

Ouvre la fenêtre de contrôle du volume de Windows®.

A lire : Configurer le son 44
A lire : Exportation WAVE (audio) 59
A lire : L'accordeur 72



Langue

Sélectionne la langue du logiciel.

A lire : Installation 5



Langue de l'aide

Sélectionne la langue de l'aide.

A lire : Installation 5

IV.1.11 Le menu Aide

 **Index** [F1]

Ouvre l'aide.

A lire : Installation 5

 **Enregistrez-vous**

Ouvre la fenêtre d'enregistrement en ligne de Guitar Pro.

A lire : Installation 5
A lire : Support technique 8

 **GP Online (mise à jour)**

Ouvre GP Online pour obtenir des informations sur la dernière version disponible.

A lire : Installation 5

 **Guitar Pro sur Internet**

Ouvre la fenêtre de préférences.

A lire : Support technique 8

 **A propos**

Ouvre la fenêtre A propos.

A lire : Support technique 8

IV.2 Les raccourcis clavier

EDITION

Entrée	Ajouter une note (en notation standard)
+	Augmenter le nombre de croches du temps
-	Diminuer le nombre de croches du temps
[Ctrl] +	Augmenter le nombre de croches de la note
[Ctrl] -	Diminuer le nombre de croches de la note
*** ou .**	Pointé (sur le temps)
[Ctrl] * ou [Ctrl] .	Pointé (sur la note)
R	Silence
/	n-tolet (sur le temps)
[Ctrl] /	n-tolet (sur la note)
L	Lier la note
[Ctrl] L	Lier le temps
C	Copier le temps en cours à la fin de la mesure
Ins	Insérer un temps (silence)
Suppr	Supprimer la note
[Ctrl] Suppr	Supprimer le temps
[Maj] Haut	Déplacer la note sur la corde du dessus
[Maj] Bas	Déplacer la note sur la corde du dessous
[Maj] +	Augmenter d'un demi-ton
[Maj] -	Diminuer d'un demi-ton
[Ctrl] X	Couper (mesures)
[Ctrl] C	Copier (mesures)
[Ctrl] V	Coller (mesures)
[Ctrl] Ins	Insérer une mesure
[Maj] [Ctrl] Ins	Insérer une piste
[Maj] [Ctrl] Suppr	Supprimer la piste
[Maj] Ins	Insérer un marqueur
F5	Propriétés de la partition
F6	Propriétés de la piste
F10	Changement de paramètres

EFFETS

H	Hammer On / Pull Off
S	Shift Slide
B	Bend
A	Accord
T	Texte
V	Vibrato
F	Fade In
X	Note étouffée
I	Let Ring (laisser sonner)
G	Appoggiature
P	Palm Mute
O	Note suggérée
[Ctrl] U	Brush Up (accord brossé)
[Ctrl] D	Brush Down (accord brossé)

DEPLACEMENT

Entrée	Note suivante (sur la tablature)
Début	Début de la mesure
Fin	Fin de la mesure
[Ctrl] Gauche	Mesure précédente
[Ctrl] Droite	Mesure suivante
[Maj] [Ctrl] Gauche	Première mesure
[Maj] [Ctrl] Droite	Dernière mesure
[Ctrl] Début	Première mesure
[Ctrl] Fin	Dernière mesure
[Ctrl] Bas	Piste suivante
[Ctrl] Haut	Piste précédente
[Maj] [Ctrl] Bas	Dernière piste
[Maj] [Ctrl] Haut	Première piste
[Maj] Gauche	Marqueur précédent
[Maj] Droite	Marqueur suivant
Page Préc.	Défilement vers le haut
Page Suiv.	Défilement vers le bas

SON

Espace	Lecture / Stop
F9	Assistant De plus en plus vite

DIVERS

[Ctrl] N	Nouveau
[Ctrl] O	Ouvrir
[Ctrl] B	Parcourir
[Ctrl] S	Enregistrer
[Ctrl] P	Imprimer
F1	Aide
F7	Préférences
F8	Vérifier la durée des mesures
F11	Montrer les notes en « Let Ring » (laisser sonner)
F12	Montrer les nuances des notes (par un dégradé de couleurs)

Documentation Guitar Pro 4.1 - Copyright © 2004 Arobas Music - Tous droits réservés

Index

- A -

Accordage 15
Accordeur digital 72
Accordeur MIDI 72
Accords 72
Affichage 42
Ajouter des marqueurs 31
Ajouter des paroles 29
Ajouter des pistes 15
Ajouter des symboles 23
Aperçu avant impression 50
Appoggiature 23
ASCII 54, 58
Assistants 35
Audio 56, 59

- B -

Banjo 15
Barres de mesure 17
Bécarre 19
Bémol 19
Bend 23
BMP 61
Boucle 46
Brush (brossé) 23

- C -

Canal 37, 44
Capodastre 15
Capture MIDI 19, 44
Centre d'aide 8
Changement de paramètres 28
Chercher des fichiers 39
Choix de la clé 13
Choix de la signature 13
Choix de la tonalité 13
Coller 32
Compléter/Réduire les mesures 35
Configuration MIDI 44
Configurer l'affichage 42
Configurer le son 44
Configurer l'impression 49
Contrôle du volume 49
Copier 32
Coup de médiator 23
Couper 32
Créer une nouvelle partition 13

- D -

De plus en plus vite 46
Décompte 46
Défilement 42
Degré 67
Démarrer Guitar Pro 5
Désinstaller Guitar Pro 5
Diagrammes d'accords 64
Dièse 19
Doigté 64
Doigté main droite 23
Doigté main gauche 23
Durée de la note 19
Durée du temps 19

- E -

Ecran 42
Ecran principal 11
Enregistrer votre licence 5, 8
Exportation ASCII 58
Exportation BMP (image) 61
Exportation Guitar Pro 3 62
Exportation MIDI 57
Exportation WAVE (audio) 59
Exporter 57, 58, 59, 61, 62

- F -

Fade In 23
Formats 39, 56

- G -

Gammes 67, 69, 71
General Midi 44
Gérer les mesures 17
GP Online 5
Gravure 59

Guitar Pro 3 62

- H -

Hammer On 23
Harmoniques 23

- I -

Image 61
Importation ASCII 54
Importation MIDI 52
Importer 52, 54, 56
Impression 49, 50, 51
Imprimer 49, 50, 51
Insérer des évènements 28
Installation 5
Installer Guitar Pro 5
Instrument 15
Internet 39
Intervalle 67
Introduction 4

- J -

Jouer en boucle 46
Jouer la partition 46

- K -

Kit Batterie 37

- L -

Lancer l'impression 51
Langue 5
Langue de l'aide 5
Lecture 46
Let Ring (laisser sonner) 23, 35
Liaisons 19
Ligne de basse 19

- M -

Manche de guitare 69
Marqueurs 31
Métronome 46, 73
Microphone 72
MIDI 44, 52, 57
Mises à jour de Guitar Pro 5

- N -

Notation standard 19
Notation tablature 19
Note 19
Note accentuée 23
Note étouffée 23
Note suggérée 23
Nouveautés 7
Nouvelle partition 13
N-tolets 19
Nuance 23, 35

- P -

Palm Mute 23, 35
Parcourir 39
Paroles 29
Pas-à-pas 46
PDF 61
Percussions 15, 37
Piano 71
Pitch 44
Placement automatique des doigts 35
Pop 23
Port 44
Pré-requis 9
Problème de son 44
Propriétés de la partition 13
Propriétés de la piste 13
Propriétés par défaut 13
Pull Off 15

- R -

Raccourcis clavier 94
Rasgueado 23
Redécouper les mesures 35
Renvois 17
Répétitions 17
Rythmique 19

- S -

Saisir les notes 19

Se déplacer dans la partition 41
Signature 13, 17
Silences 19
Slap 23
Slides 23
Son 44
Staccato 23
Suivi de la note 46
Support technique 8

- T -

Table de mixage 44, 46
Tapping 23
Téléchargement 39
Tempo 46
Tempo relatif 46
Temps 19
Texte 23
Tonalité 13, 17
Transposer 35
Tremolo Bar 23
Tremolo Picking 23
Trill 23
Triolets 23
Triplet Feel 13
Trouver des partitions 39

- U -

Utiliser le Couper/Copier/Coller 32
Utiliser les assistants 35

- V -

Vérifier la durée des mesures 35
Version 8
Vibrato 23

- W -

WAVE 59
Wide Vibrato 23